

Sehr geehrte ZODIAK-Kunden,

mit diesem Informationsschreiben möchten wir Sie auf den kommenden ZODIAK Releasewechsel von ZODIAK 9.2 auf **ZODIAK 9.3** aufmerksam machen. Mit dem einhergehenden ATLAS Releasewechsel von ATLAS 9.0 auf **ATLAS 9.1** wird die ZODIAK Software an die neuen Anforderungen angepasst. Die ZODIAK Software ist für alle ATLAS Verfahren zertifiziert, die ZODIAK auch in ATLAS 9.0 und AES 2.4 verwendet hat. AES ändert sich auf Version 3.0.

### **Wichtig!**

Bitte beachten Sie, dass nach erfolgter Umstellung auf das ZODIAK Rel. 9.3 unbedingt alle **Vorblendungen** (Statusübersicht: Auswahl 20 vor den entsprechenden ZODIAK Antragsarten oder Statusübersicht: F14-Menü Auswahl Vorblendungen oder Kurzbefehl „VORB“) und **Stammreferenzen** (Statusübersicht Auswahl Stammdaten oder Kurzbefehl „STAMM-REF“) **geprüft** und abgespeichert werden. Die Vorblendungen und Stammreferenzen werden in die neuen Vorgangsarten (**TA** und **TE**) übernommen, aber aufgrund der **erweiternden** Änderungen ist es nötig, die richtige Konvertierung der Daten in das neue ZODIAK Release zu **prüfen**.

Bitte **beenden** Sie alle Vorgänge (NV und NE) **vor** der Umstellung. Bereits angelegte Anträge/Anmeldungen, die noch unter dem alten ZODIAK Release 9.2 erfasst, aber nicht gesendet wurden, müssen unter dem neuen ZODIAK Release 9.3 **neu** erfasst werden.

Neue Anträge (TA und TE) können aus alten Anträgen (NV und NE) **kopiert** werden.

Die **Bewilligungen** im Adressstamm werden von den bisherigen Codierungen auf die neuen, von ATLAS mit Version 9.1 eingeführten Vorgaben, migriert. Hierbei werden die neuen Bewilligungsarten (z. B. **C521** = ZV) eingetragen.

### **Hinweis:**

Mit dem ZODIAK Release 9.3 werden die Anforderungen von ATLAS für die beiden NCTS-Phasen 4 (Übergangsphase) und 5 (Post-Transitionsphase) umgesetzt.

Mit der Auslieferung werden zunächst die Anforderungen der Phase 4 bedient. Die Umstellung auf Phase 5 erfolgt durch uns zu einem späteren Zeitpunkt. Wir werden Sie dann gesondert informieren.


Nachfolgend werden die Änderungen für das Verfahren NCTS erläutert.

**Inhaltsverzeichnis:**

Inhaltsverzeichnis:.....	2
NCTS ATLAS 9.1 Änderungen allgemein: .....	3
NCTS ZODIAK 9.3 Neue Antragsart TA (Transit Abgang) .....	5
Sammelsendung/Kopfdaten (01/04) .....	5
Sammelsendung/Kopfdaten (02/04) .....	8
Sammelsendung/Kopfdaten (03/04) .....	10
Sammelsendung/Kopfdaten (04/04) .....	11
Einzelsendung (01/03) .....	12
Einzelsendung (02/03) .....	13
Einzelsendung (03/03) .....	14
Positionsdaten/Einzelsendung: 1 (01/04) .....	15
Positionsdaten/Einzelsendung: 1 (02/04) .....	16
Positionsdaten/Einzelsendung: 1 (03/04) .....	17
Positionsdaten/Einzelsendung: 1 (04/04) .....	19
Fehler/Warnungen anzeigen.....	20
Ereignismitteilung (Rückmeldung Nachricht E_DEP_INC).....	21
Rückweisung (Rückmeldung Nachricht E_DEP_REJ) .....	21
Statusmeldung (Rückmeldung Nachricht E_DEP_STA) .....	21
Überlassung (Rückmeldung Nachricht E_DEP_REL) .....	21
Rückmeldungen anzeigen .....	21
NCTS ZODIAK 9.3 Neue Antragsart TE (Transit Empfang) .....	24
Ankunftsanzeige (01/01) .....	24
Rückweisung (Rückmeldung Nachricht E_DEP_REJ) .....	26
Entladeerlaubnis (Rückmeldung Nachricht E_DES_PER) .....	26
Rückmeldungen anzeigen .....	26
Entladekommentar (01/01) .....	28

**NCTS ATLAS 9.1 Änderungen allgemein:**

- **Einführung von Sammel- und Einzelsendungen:** Für NCTS wurden Sammel- und Einzelsendungen eingeführt. Im ATLAS Release 9.1 darf eine Sammelsendung zunächst **nur 1 Einzelsendung** (Phase 4) enthalten. Dies wird mit der nächsten ATLAS-Änderung im NCTS (Phase 5) erweitert. Jede Einzelsendung darf bis zu 999 Positionen enthalten.
- **Änderung der Ereignissteuerung:** Mit dem ATLAS Release 9.1 ist die Meldung eines Ereignisses nur noch mit der Ankunftsanzeige möglich. Mit der nächsten ATLAS-Änderung im NCTS (Phase 5) wird die Meldung von Ereignissen komplett von Unterwegszollstellen übernommen.
- **Änderung des Aufbaus der MRN:** Der Aufbau der Master Reference Number (MRN) wurde vom Zoll geändert. Das Kennzeichen für die Zollverfahren an der 17. Stelle wurde angepasst:
  - J = Versandanmeldung und Carnet TIR
  - K = Versandanmeldung mit Daten einer summarischen Ausgangsanmeldung
  - L = Versandanmeldung mit Daten einer summarischen Eingangsanmeldung
  - M = Versandanmeldung mit Daten einer summarischen Ein- und Ausgangsanmeldung
- **Meldung der Ausgangszollstelle:** Wenn die Versandanmeldung Daten der summarischen Ausgangsanmeldung (A-SumA) enthält, müssen Sie die Ausgangszollstelle im Versandverfahren angeben.
- **Neue Zollanmeldearten:** Um alle Änderungen in ZODIAK abbilden zu können, wurden 2 neue Zollanmeldearten eingeführt:
  - „TA“ = NCTS: Transit (Abgang) – ehemals „NV“
  - „TE“ = NCTS: Transit (Empfang) – ehemals „NE“
- **Erfassung der Bewilligungsnummern:** Die Erfassung der Bewilligungsnummern im Adress-Stamm wurde erweitert. Um eine Bewilligungsnummer zu erfassen, öffnen Sie die „Einzel-Sicht 3“ der Adress-Stammdaten. Geben Sie den Code für die Bewilligungsart ein und die Bewilligungsnummer. Gültige Werte für die Bewilligungsart finden Sie über **F4**.  
Um weitere Bewilligungen zu erfassen, drücken Sie auf einem Feld für Bewilligungsnummer die Taste **F2**. Um eine neue Bewilligung zu erfassen, drücken Sie die Taste **F6** und füllen Sie die Felder „Bewilligungsart“ und „BewilligungsNr.“.



Die neuen Codes für die Bewilligungsart lauten:

- C520 = Zugelassener Empfänger (TIR),  
Format der Bewilligungsnummer: DEACT1234ZT123456
- C521 = Zugelassener Versender, Format der Bewilligungsnummer: DEACR1234ZV123456
- C522 = Zugelassener Empfänger, Format der Bewilligungsnummer: DEACE1234ZE123456
- C523 = Besondere Verschlüsse, Format der Bewilligungsnummer: DESSE1234BV123456
- C524 = Reduzierter Datensatz, Format der Bewilligungsnummer: DETRD1234RD123456

- **Verkürzung der Frist zur Löschung von nicht wirksam angenommenen Versandanmeldungen:**

Die Frist zur Löschung von nicht wirksam angenommenen Versandanmeldungen durch den Zoll verkürzt sich von 3 Monaten auf 1 Monat.

- **Anmeldung von Vorpapieren und Beendigungsanteilen (Verfahrensübergängen):** Mit dem ATLAS Release 9.1 ist die Meldung von Vorpapieren grundsätzlich auf Sammelsendungs-, Einzelsendungs- und Positionsebene möglich. Vorpapiere werden dabei in der Feldgruppe „Vorpapier“ erfasst. Gültige Werte für die Vorpapierart finden Sie über **F4**.

Die bisher gültigen Werte „OHNE“ und „FV“ entfallen, der Wert „ATA“ wird durch „N955“ ersetzt und der Wert „POST“ durch „N750“.

**Wichtig:** Vorpapierarten mit denen Beendigungsanteile übermittelt werden, dürfen nur noch auf Positionsebene erfasst werden. Dadurch entfällt die Angabe der Positionsnummer.

Wenn Sie eine der Vorpapierarten „N337“ (summarische Anmeldung, ehemals „ATNEU“), „9DEZ“ (Zolllager, ehemals „AT-ZL“) oder „9DEY“ (aktive Veredelung, ehemals „AT-AV“) erfassen, müssen Sie zusätzlich die Feldgruppe „Verfahrensübergang“ erfassen.

- **Feldgruppen „Unterlagen“, „Transportdokumente“, „Vorpapiere“ und "Sonstiger Verweis“:** Für die Feldgruppen „Unterlagen“, „Transportdokumente“, „Vorpapiere“ und "Sonstiger Verweis“ dürfen in Phase 4 auf Sammelsendungs-, Einzelsendungs- und Positionsebene insgesamt nicht mehr als 99 Datensätze gesendet werden.

**NCTS ZODIAK 9.3 Neue Antragsart TA (Transit Abgang)****Sammelsendung/Kopfdaten (01/04)**

ZODIAK V9.3 I		NCTS Versandverfahren (Abgang)		11:32:13	DAK01322S1
BEDATA1D	TA S01	Sammelsendung/Kopfdaten		31.08.23	DANOWSKI
Bezugsnr. :	DOKU_310823	Empf.:		DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO	
		Version:		1	01/04
AnmeldArt	<u>I1</u>	Verfahren	<u>11</u>	Vereinfachte Wiedergestellung	<u>09.09.2023</u>
Versender	_____	Versender	Versenderstr. 34c Versandhaus		
Empfänger	_____	DE9002405	0000	DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO	
Inh. Verf.	_____	DE9002405	DAKOSY DATENKOMMUNIKATIONSSYS		
Vertreter	_____				
Warenort:	Art <u>B</u>	Ortsbestim.	<u>Y</u>	Bewilli Kennung	<u>AB01</u>
Abg.ZollSt	<u>DE005866</u>	Test/Zertifizierungs-Z	Best.ZollSt	<u>DE005866</u>	Test/Zertifi
Durchg.ZSt	<u>DE005867</u>	Test/Zertifizierungs-Z	Zeitpunkt	<u>08.09.2023 10:17:00</u>	
Vers.-Land	<u>DE</u>	Deutschland	Best.-Land	<u>AF</u> Afghanistan	
Ges.Rohm.	<u>3.000,000</u>				
Transportausrüstung:	Container	<u>J</u>	ContainerNr	DAK00001-Pos1	+
	Anz. Vers.	<u>1</u>	Verschluss	<u>123456</u>	
VkZwg Inld	<u>_</u>	VkZwg Grenze	<u>3</u>	Straßenverkehr	Reduz. Datensatz <u>N</u>
Bef.Mittel	Abgang: Ident.	<u>_</u>	Kz	_____	Land <u>_</u>
Bef.Mittel	Grenze: Ident.	<u>30</u>	Kz	<u>0D-FE-62</u>	Land <u>DE</u>
GrnzZollSt	<u>DE002601</u>	Flughafen	Flug/FahrtNr.	_____	
F1=Hilfe	F2=Zusatz/Unicode	F3=Beenden	F4=Auswahlliste		
F9=Positionsliste	F14=Navig. Zus.-Ang.	F24=weitere Tasten			
MA	A				05/013

- Feld „Verfahren“:** Im Feld „Verfahren“ wählen Sie, ob Sie es sich um das Normalverfahren oder das vereinfachte Verfahren ohne/mit Verwendung besonderer Verschlüsse handelt. Eine Liste der gültigen Werte finden Sie über **F4**.  
**Hinweis:** Für das Verfahren „11“ benötigen Sie zusätzlich eine Bewilligung für besondere Verschlüsse. (Format DESSE1234BV123456)
- Feld „Wiedergestellung“:** Um in einem Datumsfeld ein Datum über einen Kalender auszuwählen, drücken Sie die Taste **F4**.
- Felder „Warenort“, „Ortsbestim.“ Und „Bewilli Kennung“:** Im Feld „Warenort“ wählen Sie die Art des Warenortes in Abhängigkeit vom Wert im Feld „Verfahren“. Die Felder „Ortsbestim.“ (Ortsbestimmung) und „Bewilli Kennung“ (Bewilligung Kennung) erfassen Sie wiederum in Abhängigkeit vom Wert im Feld „Warenort“. Eine Liste der gültigen Werte finden Sie über **F4**.
  - Verfahren „00“ → Warenort „A“ (Bestimmter Ort) und Ortsbestimmung „V“ (Zollstelle)
  - Verfahren „10“ oder „11“ → Warenort „B“ (Bewilligter Ort), Ortsbestimmung „Y“ (Bewilligung) und Kennung (Warenortschlüssel aus der Bewilligung)**Hinweis:** Wenn Sie im Feld „Inh. Verf.“ (Inhaber Verfahren) einen Adresscode erfasst haben, für den im Adressstamm ein Ladeort hinterlegt ist, können Sie den Ladeort im Feld „Bewillig Kennung“ über **F4** auswählen.
- Feldgruppe „Transportausrüstung“:** Die Feldgruppe „Transportausrüstung“ besteht aus den Feldern „Container“, „ContainerNr“ (Containernummer), „Anz. Vers.“ (Anzahl Verschlüsse) und „Verschluss“. Um eine Transportausrüstung zu erfassen, drücken Sie in einem Feld der Feldgruppe die Taste **F2**. Über **F6** können Sie einen neuen Container erfassen:

```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Abgang)    12:05:14 DAK01322S1
BDEDATA1D  TA S01      Sammelsendung/Kopfdaten        31.08.23 DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_310823      Empf.: DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO
                                       Version:      1      01/04
-----
: BDEWCON1D          NCTS Versandanmeldung          WCON1
:                   Transportausrüstung
:
: Ausw  BDEDCON1D      Transportausrüstung          DCON1
: 2=Än
:
: Aw S   Containernummer
:   _    Anzahl Verschlüsse   0
:   _    1.Verschlusskennz.   _____ (F2)
:   _    1.Positionsverweis   _____ (F2)
:
:       F2=Zusatz/Unicode   F4=Auswahlliste   F12=Zurück
:       F20=Verschlüsse    F21=Verweise
:
:
:                                     Ende
:
: F1=Hilfe   F6=Neuanlage   F12=Zurück   F17=oben   F18=unten
:
-----
Mâ  A  11/030
    
```

Füllen Sie die Felder. Um weitere Verschlusskennzeichen zu erfassen, drücken Sie im Feld „1. Verschlusskennz.“ (1. Verschlusskennzeichen) die Taste **F2**. Die Transportausrüstung muss einer Warenposition zugeordnet werden. Um die Transportausrüstung einer Warenposition zuzuordnen, drücken Sie im Feld „1. Positionsverweis“ die Taste **F2** und im Fenster „Positionsverweise“ die Taste **F6**. Eine Liste der erfassten Warenpositionen finden Sie über **F4**.

**Hinweis:** Wenn Sie noch keine Positionsdaten erfasst haben, ignorieren Sie die Warnmeldung zu fehlenden Positionsverweisen an dieser Stelle. Die Zuordnung der Transportausrüstung zur Warenposition können Sie auch in den Positionsdaten vornehmen. Wenn Sie nur einen Container erfasst haben, brauchen Sie die Positionsverweise nicht erfassen. Es wird automatisch davon ausgegangen, dass alle Positionen in dem angegebenen Container verpackt sind.

- **Feld „Reduz. Datensatz“:** Wenn die Beförderung über den See- oder Luftweg erfolgt, darf eine Versandanmeldung mit reduziertem Datensatz erfasst werden. Geben Sie in diesem Fall im Feld „Reduz. Datensatz“ (Reduzierter Datensatz) ein „J“ ein.  
**Hinweis:** Sie benötigen in diesem Fall zusätzlich eine Bewilligung reduzierter Datensatz. (Format DETRD1234RD123456)
- **Feldgruppen „Bef.Mittel Abgang“ und „Bef.Mittel Grenze“:** Für die Felder „Bef.Mittel Abgang: Ident.“ (Beförderungsmittel Abgang Identifikation), „KZ“ (Kennzeichen), „Land“ und „Bef.Mittel Grenze: Ident.“, „KZ“, „Land“ wurde die Mehrfacherfassung umgesetzt. Wenn Sie mehrere Beförderungsmittel angeben möchten (z. B. jede Waggonnummer eines Zuges oder einen LKW mit Anhänger), drücken Sie in den Feldern der entsprechenden Feldgruppe die Taste **F2**. Über **F6** können Sie neue Beförderungsmittel am Abgang oder an der Grenze erfassen.

*Sammelsendung Adressen (03/05) – Inhaber des Versandverfahrens*

ZODIAK V9.3 I		NCTS Versandverfahren (Abgang)	10:09:11 DAK01322S1
BDEDATA2D	TA A01	Sammelsendung Adressen	7.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr. :	DOKU_010923	Empf.:	DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO
		Version:	1 03/05
Inhaber des Versandverf. _____			
EORI/NL	DE9002405		
Name	DAKOSY DATENKOMMUNIKATIONSSYST		
Straße	Mattentwiete 2		
PLZ/Ort	20457 Hamburg		
Land	DE		
Carnet-TIR Inhaber Id.Nr.	CHE/088/3654		
<b>Ansprechpartner</b>			
Name	Thea Trainer		
Telefon	040123456789		
E-Mail	schulung@dakosy.de		
_____			
_____			
_____			
_____			
_____			
_____			
F1=Hilfe	F3=Beenden	F4=Auswahlliste	F10=Benutzerdaten
F12=Zurück			
MA A			11/041
DAKOSY4:23			

**Feld „Carnet-TIR Inhaber Id.Nr.“:** Wenn Sie ein Carnet TIR erfassen, drücken Sie im Feld „Inh.Verf.“ (Inhaber Verfahren) der Maske „Sammelsendung Kopfdaten (01/04)“ die Taste **F2**. Geben Sie im Feld „Carnet-TIR Inhaber Id.Nr.“ die Carnet TIR-ID ein.

**Sammelsendung/Kopfdaten (02/04)**

ZODIAK V9.3 I		NCTS Versandverfahren (Abgang)		12:12:18	DAK01322S1
BDEDATA1D	TA S02	Sammelsendung/Kopfdaten		1.09.23	DANOWSKI
Bezugsnr. :	DOKU_310823.	Empf.:		DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO	
		Version:		1	02/04
Referenz/UCR	<u>UCR101010</u>				
Carnet-TIR-Nummer	_____				
Sicherheit: Art	<u>1</u> Gesamtsicherheit				
GRN	18DE0000000012172	Zugriffscod	_____		
Betrag	129,25	Wahrung	<u>EUR</u>		
Andere Form	_____				
Bew.: Art	C521	Ref.	DEACR5864ZV000029	+	
EA-SumA-Sicherh.	<u>2</u>	Enthalt die Daten	Bes. Umstande	<u>A20</u>	Express-Sendungen im
Ladeort	<u>Hamburg (DE)</u>	Land	<u>DE</u>		
Entladeort	<u>Antalya(TR)</u>	Land	<u>TR</u>		
Verb. Route	<u>N</u>	Beford.Route	<u>DE</u>	<u>TR</u>	___
Vorgeseh. AusgangszollSt.	<u>DE002601</u>	Flughafen			
Beforderer	_____				
F1=Hilfe	F2=Zusatz/Unicode	F3=Beenden	F4=Auswahlliste		
F9=Positionsliste	F14=Navig. Zus.-Ang.	F24=weitere Tasten			
					+
MA	A				09/055

- **Feld „Referenz/UCR“:** Im Feld „Referenz/UCR“ erfassen Sie eine eindeutige Identifikation der Sendung, beispielsweise die Referenznummer oder die UCR (Unique Consignment Reference Number). Die Nummer wird im Versandbegleitdokument (VBD) mit der Bezugsnummer ausgegeben. Wenn die Kennnummer fur alle Einzelsendungen gleich ist, fullen Sie das Feld auf Sammelsendungsebene.
- **Feld „Carnet-TIR-Nummer“:** Wenn Sie ein Carnet TIR erfassen, geben Sie im Feld „Carnet-TIR-Nummer“ die Carnet TIR-Heftnummer ein. Wahlen Sie im Feld „Sicherheit: Art“ den Wert „B“.
- **Feld „Bew.“:** Im Feld „Bew.“ erfassen Sie die Bewilligungen. Um mehrere Bewilligungen zu erfassen, drucken Sie in einem der Felder „Art“ oder „Ref.“ (Referenz) die Taste **F2**.  
**Hinweis:** Wenn Sie das Verfahren „11“ ausgewahlt haben, mussen Sie die Bewilligung Besondere Verschlusse (Art „C523“, Format: DESSE1234BV123456) erfassen. Wenn Sie den reduzierten Datensatz erfassen (See-/Luftfracht), mussen Sie die Bewilligung reduzierter Datensatz (Art „C524“, Format DETRD1234RD123456) erfassen.



```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Abgang)    12:14:32 DAK01322S1
BDEDATA1D  TA S02      Sammelsendung/Kopfdaten         1.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_310823.      Empf.: DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO
                                   Version:          1      02/04
-----
: BDEWBW1D                      NCTS Versandanmeldung                      WBEW1
:                                Bewilligungen
:
: Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
: 2=Ändern 4=Löschen 5=Anzeigen
:
: Aw SeqNr.  Art  Referenz
: --  ---  ---  -----
:   1   C521  DEACR5864ZV000029
:   2   C523  DESSE5864BV000227
:
:
:                                         Ende
: F6=Neuanlage  F12=Zurück
:
-----
MÄ A                                                                    13/003

```

- **Feld „EA-SumA-Sicherh.“:** Im Feld „EA-SumA-Sicherh.“ (Eingangs-/Ausgangs-SumA Sicherheit) erfassen Sie, ob die Versandanmeldung Daten der summarischen Eingangs- oder Ausgangsanmeldung enthält. Eine Liste der gültigen Werte finden Sie über **F4**. In Abhängigkeit des Wertes im Feld „EA-SumA-Sicherh.“ ändern sich die Pflichtfelder.
- **Feld „Beförderer“:** Adresse des Beförderers der Ware. Der Beförderer ist die Person, die die Waren über die Grenze des Zollgebiets der Union verbringt oder für die Verbringung über die Grenze des Zollgebiets der Union verantwortlich ist.

**Sammelsendung/Kopfdaten (03/04)**

ZODIAK V9.3 I		NCTS Versandverfahren (Abgang)		12:28:46	DAK01322S1
BDEDATA1D	TA S03	Sammelsendung/Kopfdaten		1.09.23	DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_310823.		Empf.: DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO		Version: 1 03/04	
<b>Lieferketten-Beteiligte:</b>					
Funktion/Rolle _____		EORI/TIN _____			
<b>Unterlagen:</b> Art _____					
Ref. _____		Zus. _____			
Zus. _____		Eintrag _____			
<b>Transportdokumente:</b> Art _____					
Ref. _____		Zus. _____			
<b>Vorpapiere:</b> Art _____					
Ref. _____		Zus. _____			
Befk. Zahlungsart <u>B</u> Kreditkartenzahlung AutoSend _					
F1=Hilfe		F2=Zusatz/Unicode		F3=Beenden	
F9=Positionsliste		F14=Navig. Zus.-Ang.		F4=Auswahlliste	
				F24=weitere Tasten	
MÄ A					06/017
					DAKOSY4:23

- **Feldgruppe „Lieferketten-Beteiligte“:** Die Feldgruppe „Lieferketten-Beteiligte“ besteht aus den Feldern „Funktion/Rolle“ und „EORI/TIN“. Um mehrere Lieferkettenbeteiligte<sup>1</sup> (z. B. Sammelladungsspediteur) zu erfassen, drücken Sie in einem der Felder die Taste **F2**. Eine Liste der gültigen Werte für das Feld „Funktion/Rolle“ finden Sie über **F4**. Wenn ein Lieferkettenbeteiligter für alle Einzelsendungen gleich ist, geben Sie ihn auf Sammelsendungsebene an.
- **Feldgruppen „Unterlagen“, „Transportdokumente“ und „Vorpapiere“:** Die Feldgruppe „Unterlagen“<sup>2</sup> besteht aus den Feldern „Art“, „Ref.“ (Referenz), „Zus.“ (Zusatz) und „Eintrag“. Die Feldgruppe „Transportdokumente“ besteht aus den Feldern „Art“ und „Ref.“. Die Feldgruppe „Vorpapiere“<sup>3</sup> besteht aus den Feldern „Art“, „Ref.“ und „Zus.“. Um mehrere Einträge zu erfassen, drücken Sie in einem der Felder der entsprechenden Feldgruppe die Taste **F2**. Eine Liste der gültigen Werte für das Feld „Art“ finden Sie über **F4**. Wenn eine Unterlage, ein Transportdokument oder ein Vorpapier für alle Einzelsendungen gleich ist, füllen Sie das Feld auf Sammelsendungsebene.  
**Hinweis:** Wenn Sie als Vorpapier eine summarische Anmeldung erfassen möchten, wählen Sie im Feld „Art“ den Wert „N355“ aus.

<sup>1</sup> Der Lieferkettenbeteiligte ist ein Wirtschaftsbeteiligter eines Drittlandes, der aufgrund des Lieferkettengesetzes angegeben werden kann.

<sup>2</sup> Vorlegbare Unterlage, Bescheinigung oder Genehmigung

<sup>3</sup> Vorpapier, beispielsweise das Zollpapier eines vorangegangenen Zollverfahrens

### Sammelsendung/Kopfdaten (04/04)

DAK01322S1 [ - □ × ]

```
ZODIAK V9.3 I           NCTS Versandverfahren (Abgang)      14:19:16 DAK01322S1
BDEDATA1D TA S04      Sammelsendung/Kopfdaten           1.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_310823.      Empf.: DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO
                                           Version: 1 04/04

Sonst.Verweis:   Art  ____
Ref. _____

Zus. Information:  Art  ____
Text _____
_____
_____
_____
_____

F1=Hilfe          F2=Zusatz/Unicode   F3=Beenden        F4=Auswahlliste
F9=Positionsliste F14=Navig. Zus.-Ang. F24=weitere Tasten

MA A [ ] [ ] [ ] 05/026
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] DAKOSY4:23 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
```

- **Feldgruppe „Sonst.Verweis“:** Die Feldgruppe „Sonst.Verweis“ (Sonstiger Verweis) besteht aus den Feldern „Art“ und „Ref.“ (Referenz). Um mehrere Einträge zu erfassen, drücken Sie in einem der Felder die Taste **F2**. Eine Liste der gültigen Werte für das Feld „Art“ finden Sie über **F4**. Wenn ein sonstiger Verweis für alle Einzelsendungen gleich ist, füllen Sie das Feld auf Sammelsendungsebene.
- **Feldgruppe „Zus. Information“:** Die Feldgruppe „Zus. Information“ (Zusätzliche Information) besteht aus den Feldern „Art“ und „Text“. Um mehrere Einträge zu erfassen, drücken Sie in einem der Felder die Taste **F2**. Eine Liste der gültigen Werte für das Feld „Art“ finden Sie über **F4**. Wenn eine zusätzliche Information für alle Einzelsendungen gleich ist, füllen Sie das Feld auf Sammelsendungsebene.  
**Hinweis:** Wenn Sie eine Mitteilung an die Abgangszollstelle erfassen möchten, wählen Sie im Feld „Art“ den Wert „T0000“ aus.

---

<sup>4</sup> Eine zusätzliche Information kann eine getätigte Anmerkung oder das Vorliegen eines besonderen Tatbestandes beinhalten.

**Einzelsendung (01/03)**

**Wichtig:** Im ATLAS Release 9.1 (Phase 4) darf eine Sammelsendung nur 1 Einzelsendung enthalten. Jede Einzelsendung darf bis zu 999 Positionen enthalten.

```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Abgang)      14:51:25 DAK01322S1
BDEDTAS1D TA ES1      Einzelsendung                    1.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_010923      Empf.: DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO
                                      Version:      1      01/03

Seq.      1 /      1
Bezugsnr. Einzelsendung
Referenz/UCR

Rohmasse      _____ 3.000,000

Vers.-Land ___      Best.-Land ___

Versender _____
Empfänger _____

Befk. Zahlungsart _

F1=Hilfe      F2=Zusatz/Unicode      F3=Beenden      F4=Auswahlliste
F6=Neuanlage      F7=Rückwärts      F8=Vorwärts      F24=weitere Tasten

MA A 06/030
    
```

- **Öffnen einer Einzelsendung:** Die Maske „Einzelsendung“ öffnen Sie aus der Maske „Sammelsendung/Kopfdaten“ mit der **Enter**-Taste. Alternativ können Sie aus der Maske „Sammelsendung/Kopfdaten“ mit der Taste **F19** (= Einzelsendungen) die Maske „Einzelsendungsliste“ aufrufen:

```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren          05.09.2023 DAK01322S1
BDEWTAS1D WTAS1      Einzelsendungsliste      09:27:34 DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_010923      Empf.: DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO
                                      Version:      1

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken. Anz. Sndg:      1      0 gelöscht
1=Auswahl 3=Kopieren 4=Löschen 9=Positionsliste 11=Wiederherstellen
Aw Seq Einzelsendung Bezugsnummer      VLnd BLnd      Rohmasse in kg
_      1      _____      _____      3000,000

Summe:
F1=Hilfe      F3=Beenden      F6=Neuanlage      F11=Sichtwechsel
F12=Zurück      F17=oben      F18=unten

MA A 08/002
    
```

- **Feld „Bezugsnr. Einzelsendung“:** Im Feld „Bezugsnr. Einzelsendung“ (Bezugsnummer Einzelsendung) können Sie eine interne Bezugsnummer für die Einzelsendung erfassen. Die Bezugsnummer wird nicht an ATLAS übermittelt.
- **Feld „Rohmasse“:** Im ATLAS Release 9.1 geben Sie im Feld „Rohmasse“ denselben Wert ein, wie im Feld „Ges.Rohm.“ (Gesamtrohmasse) auf der Maske „Sammelsendung/Kopfdaten (01/04)“.

**Hinweis:** Da für das ATLAS Release 9.1 (Phase 4) nur 1 Einzelsendung erfasst werden darf, können Sie alle Felder außer das Feld „Rohmasse“ leer lassen. Felder, die für alle Positionen gleich sind, füllen Sie auf Sammelsendungsebene. Ansonsten füllen Sie die Felder auf Positionsebene.

### Einzelsendung (02/03)

DAK01322S1

---

ZODIAK V9.3 I NCTS Versandverfahren (Abgang) 15:23:37 DAK01322S1  
 BDEDTAS1D TA ES2 Einzelsendung 1.09.23 DANOWSKI  
 Bezugsnr. : DOKU\_010923 Empf.: DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO  
 Version: 1 02/03

Seq. 1 / 1  
 Lieferketten-Beteiligte:  
 Funktion/Rolle \_\_\_\_\_ EORI/TIN \_\_\_\_\_

Unterlagen: Art \_\_\_\_\_  
 Ref. \_\_\_\_\_  
 Zus. \_\_\_\_\_ Eintrag \_\_\_\_\_

Transportdokumente: Art \_\_\_\_\_  
 Ref. \_\_\_\_\_

Vorpapiere: Art \_\_\_\_\_  
 Ref. \_\_\_\_\_  
 Zus. \_\_\_\_\_

F1=Hilfe F2=Zusatz/Unicode F3=Beenden F4=Auswahlliste  
 F6=Neuanlage F7=Rückwärts F8=Vorwärts F24=weitere Tasten

---

MÄ A 07/017

---

DAKOSY4:23

**Hinweis:** Da für das ATLAS Release 9.1 (Phase 4) nur 1 Einzelsendung erfasst werden darf, können Sie alle Felder leer lassen. Felder, die für alle Positionen gleich sind, füllen Sie auf Sammelsendungsebene. Ansonsten füllen Sie die Felder auf Positionsebene.

**Einzelsendung (03/03)**

DAK01322S1

ZODIAK V9.3 I                    NCTS Versandverfahren (Abgang)                    15:24:04 DAK01322S1  
BDEDTAS1D TA ES3                    Einzelsendung                    1.09.23 DANOWSKI  
Bezugsnr. : DOKU\_010923                    Empf.: DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO  
Version:                    1                    03/03

Seq.        1 /        1  
Sonst.Verweis:        Art        \_\_\_\_\_  
Ref.        \_\_\_\_\_

Zus. Information:    Code        \_\_\_\_\_  
Text        \_\_\_\_\_  
              \_\_\_\_\_  
              \_\_\_\_\_  
              \_\_\_\_\_  
              \_\_\_\_\_  
              \_\_\_\_\_

F1=Hilfe                    F2=Zusatz/Unicode                    F3=Beenden                    F4=Auswahlliste  
F6=Neuanlage                    F7=Rückwärts                    F8=Vorwärts                    F24=weitere Tasten

MÄ                    A                    06/026

DAKOSY4:23

**Hinweis:** Da für das ATLAS Release 9.1 nur 1 Einzelsendung erfasst werden darf, können Sie alle Felder leer lassen. Felder, die für alle Positionen gleich sind, füllen Sie auf Sammelsendungsebene. Ansonsten füllen Sie die Felder auf Positionsebene.

**Positionsdaten/Einzelsendung: 1 (01/04)**

ZODIAK V9.3 I		NCTS Versandverfahren (Abgang)		15:27:51 DAK01322S1	
BDEDTAP1D TA P01		Positionsdaten		1.09.23 DANOWSKI	
Bezugsnr. : DOKU_010923		Einzelsendung: 1		Version: 1 01/04	
Pos.	1 / 3	PosVorg	1		
AnmArt	_____	Artikel	_____		
WarenNr	22089069	Kurztext	_____		
Ware	sdfsdf	CUS-Nr.	_____	UN-Nummer	_____
Eigenmasse		900,000000	Rohmasse	1.000,000	
Verpackung: Anzahl		1	Art CT	Karton	Verweis
Zeichen CT		Nummer 1 - Position 1			+
Transportausrüstung:					
ContainerNr	DAK00001-Pos1	Anz. Vers.		Verschluss	+
Unterlagen: Art N380		Handelsrechnu	Eintrag	_____	
Ref.	123456677				
Zusatz					
F1=Hilfe	F1=Hilfe	F2=Zusatz/Unicode	F3=Beenden		
F4=Auswahlliste	F6=Neuanlage	F7=Rückwärts	F24=weitere Tasten		
MÄ A					06/009

- **Feld „CUS-Nr.“:** Im Feld „CUS-Nr.“ (CUS-Nummer) erfassen Sie die CUS-Nummer eines chemischen Stoffes. Über die CUS-Nummer wird der chemische Stoff in der ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances) identifiziert. Eine Liste der gültigen Werte finden Sie über **F4**.
- **Feld „UN-Nummer“:** Im Feld „UN-Nummer“ erfassen Sie die eindeutige vierstellige Kennnummer, die die Vereinten Nationen den in einer Liste der am häufigsten beförderten Gefahrgüter enthaltenen Stoffen und Artikeln zuweisen. Eine Liste der gültigen Werte finden Sie über **F4**.
- **Feldgruppe „Transportausrüstung“:** Anzeige der Transportausrüstung, die der Position zugeordnet wurde.

**Hinweis:** Wenn die Unterlagen für alle Positionen gleich sind, füllen Sie die Felder auf Sammelsendungs-ebene.

**Positionsdaten/Einzelsendung: 1 (02/04)**

ZODIAK V9.3 I		NCTS Versandverfahren (Abgang)		15:47:02	DAK01322S1
BDEDTAP1D TA P02		Positionsdaten		1.09.23	DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_010923		Einzelsendung: 1		Version: 1	02/04
Pos. 1 / 3		PosVorg	1		
Empfänger	_____				
Versendungsland	___	Bestimmungsland	___		
Vorpapiere:	Art	___			
Ref.	_____				
Zusatz	_____				
Eintrag PosNr.	_____				
Referenz/UCR	_____				
Lieferketten-Beteiligte:					
Funktion/Rolle	___	EORI/TIN	_____		
BefKost.Zahlungsart	___				
F1=Hilfe	F1=Hilfe	F2=Zusatz/Unicode	F3=Beenden		
F4=Auswahlliste	F6=Neuanlage	F7=Rückwärts	F24=weitere Tasten		
<b>MÄ</b>	A				06/026
_____					
▲  DAKOSY4:23					

**Hinweis:** Felder, die für alle Positionen gleich sind, füllen Sie auf Sammelsendungsebene. Ansonsten füllen Sie die Felder auf Positionsebene.



**Positionsdaten/Einzelsendung: 1 (03/04)**

```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Abgang)      15:51:55 DAK01322S1
BDEDTAP1D TA P03      Positionsdaten                    1.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_010923      Einzelsendung: 1
                                Version: 1 03/04

Pos.      1 / 3      PosVorg      1
Verfahrensübergang BE-Anteile SumA:
Art der Identifikation  _____  Stückzahl _____
RegistrierNr/MRN       _____  PosNr      _____
Spez. Ordnungsbegr. Art _____  Nr _____
Verwahrer EORI         _____

Verfahrensübergang BE-Anteile ZL:
Bezugsnummer
Bewilligung:      Art _____  Referenz _____

Verfahrensübergang BE-Anteile AV:
Bew.: Vereinf. _ Art _____  Referenz _____
Überwachungszollstelle _____

F1=Hilfe      F1=Hilfe      F2=Zusatz/Unicode  F3=Beenden
F4=Auswahlliste  F6=Neuanlage  F7=Rückwärts      F24=weitere Tasten

MÄ A 07/026
    
```

- Feldgruppe „Verfahrensübergang BE-Anteile SumA“:** Die Feldgruppe „Verfahrensübergang BE-Anteile SumA“ besteht aus den Feldern „Art der Identifikation“, „Stückzahl“, „RegistrierNr/MRN“ (Registriernummer/MRN) und „PosNr“ (Positionsnummer). Füllen Sie die Felder bei Bedarf für die Position. Um mehrere/weitere Beendigungsanteile zu erfassen, füllen Sie das Feld „Art der Identifikation“ und drücken Sie in einem der Felder die Taste **F2**. Über **F16** können Sie eine summarische Anmeldung auswählen.

```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Abgang)      16:05:09 DAK01322S1
BDEDTAP1D TA P03      Positionsdaten                    1.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_010923      Einzelsendung: 1

.....
: BDEDBSU1M          Beendigungsanteile SumA          DBSU1R
:
: Registriernr. SumA  _____
: Positionsnr. SumA  _____
: Stückzahl          _____
:
: F2=Zusatz/Unicode  F3=Beenden  F12=Zurück  F16=SumA
:
: Keine Beendigungsanteile vorhanden
:
:
: F1=Hilfe  F3=Beenden  F6=Neuanlage  F11=Sichtwechsel  F12=Zurück  F16=SumA
: ERR5317: Beendigungsant. SumA nur möglich, falls Vorpapier-SumA vorhanden
:
.....
MÄ A 09/026
    
```

- Feldgruppe „Verfahrensübergang BE-Anteile ZL“:** Die Feldgruppe „Verfahrensübergang BE-Anteile ZL“ besteht aus den Feldern „Bezugsnummer“, „Bewilligung: Art“ und „Referenz“. Füllen Sie die Felder bei Bedarf für die Position. Um mehrere/weitere Beendigungsanteile zu erfassen, drücken Sie in einem der Felder die Taste **F2**.

DAK01322S1

ZODIAK V9.3 I                      NCTS Versandverfahren (Abgang)                      16:07:39 DAK01322S1  
 BDEDTAP1D TA P03                      Positionsdaten                      1.09.23 DANOWSKI  
 Bezugsnr. : DOKU\_010923                      Einzelsendung: 1

---

RCDWIN31                      Beendigungsanteile Zolllager                      DBEA1Z

RegistrNr/MRN Zug. \_\_\_\_\_  
 PositionsNr. Zug. \_\_\_\_\_  
 Zugang in ATLAS                      J (J/N)

Warennummer \_\_\_\_\_  
 Übliche Behandlung                      J (J/N)  
 Abgangsmenge \_\_\_\_\_  
 - Maßeinh./Qual.                      \_ \_  
 Handelsmenge \_\_\_\_\_  
 - Maßeinh./Qual.                      \_ \_  
 Zusätzl. Angaben \_\_\_\_\_

Zolllager Warenausgang Belegnr. \_\_\_\_\_

F2=Zusatz/Unicode    F3=Beenden    F4=Auswahlliste    F12=Zurück    F16=ZLL WE

MÄ                      A                      07/026

DAKOSY4:23

- Feldgruppe „Verfahrensübergang BE-Anteile AV“:** Die Feldgruppe „Verfahrensübergang BE-Anteile AV“ besteht aus den Feldern „Bew. Vereinf.“ (Bewilligung vereinfacht), „Art“, „Referenz“ und „Überwachungszollstelle“. Füllen Sie die Felder bei Bedarf für die Position. Um mehrere/weitere Beendigungsanteile zu erfassen, drücken Sie in einem der Felder die Taste **F2**.

DAK01322S1

ZODIAK V9.3 I                      NCTS Versandverfahren (Abgang)                      16:14:16 DAK01322S1  
 BDEDTAP1D TA P03                      Positionsdaten                      1.09.23 DANOWSKI  
 Bezugsnr. : DOKU\_010923                      Einzelsendung: 1

---

RCDWIN41                      Beendigungsanteile AV                      DBEA1A

RegistrNr/MRN Zug. \_\_\_\_\_  
 PositionsNr. Zug. \_\_\_\_\_  
 Zugang in ATLAS                      J (J/N)

Warenbez. Angaben \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

F2=Zusatz/Unicode    F3=Beenden    F4=Auswahlliste    F12=Zurück

MÄ                      A                      08/026

DAKOSY4:23

**Positionsdaten/Einzelsendung: 1 (04/04)**

```

DAK01322S1

ZODIAK V9.3 I                NCTS Versandverfahren (Abgang)   16:16:14 DAK01322S1
BDED TAP1D TA P04           Positionen Daten              1.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_010923      Einzelsendung: 1
                               Version:              1      04/04

Pos.      1 /      3          PosVorg      1
Sonst.Verweis:      Art ____
Ref. _____

Zus. Information:      Art ____
Text _____
_____
_____
_____
_____

F1=Hilfe          F1=Hilfe          F2=Zusatz/Unicode   F3=Beenden
F4=Auswahlliste  F6=Neuanlage       F7=Rückwärts        F24=weitere Tasten

MA A                                                       06/026

```

**Hinweis:** Felder, die für alle Positionen gleich sind, füllen Sie auf Sammelsendungsebene. Ansonsten füllen Sie die Felder auf Positionsebene.

**Fehler/Warnungen anzeigen**

```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Abgang)      16:17:35 DAK01322S1
BDEDTP1D TA P04       Positionsdaten                    1.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr. : DOKU_010923 Einzelsendung: 1
Version: 1 04/04
Pos. 1 / 3 PosVorg 1
Sonst.V
Ref.  _ DRGDWJN1D2      Bearbeiten verlassen      wZZZLZ
      _                Speichern bestätigen
Zus. In
Text  _
      _ Es sind noch 5 Fehler enthalten.
      _ J - Editierung beenden mit Speichern von Daten
      _ N - Editierung beenden ohne Speichern von Daten
      _ F12 - Editierung fortsetzen
      _ F - Fehlerkorrektur
      _ D - Meldungen anzeigen
      _
      _ Auswahl _ ( J, N, F, D )
      _ F12=Zurück
F1=Hilfe      F1=Hilfe      F2=Zusatz/Unicode  F3=Beenden
F4=Auswahlliste F6=Neuanlage  F7=Rückwärts      F24=weitere Tasten
MA A 17/035
    
```

- **Auswahl „D“:** Geben Sie im Speicher-Dialogfenster die Auswahl „D“ (= Meldungen anzeigen) ein, um sich alle Fehler und Warnungen anzeigen zu lassen.

```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          Fehlermeldungen/Warnungen      01.09.2023 DAK01322S1
DRGWTMS2D WTMS21     Sicht 1                          16:21:00 DANOWSKI
Refer.: DOKU_010923  Anz. ESnd. 1 Anz. Pos. 3
Statistik: 6 Fehler 2 Warnung(en) 0 Info 8 Total
Art _ (Err/Wrn/Inf)  Bereich _ (Kopf/ESnd/Pos)  SeqNr ___ PosNr ___
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
1=Auswahl 5=Anzeigen
Aw Art Bereich  Meldungstext
_ ERR Kopf    Es gibt noch Fehler bei den Containern/Verschlüssen
_ ERR Kopf    Eingabe in Anzahl Verschlüsse ist erforderlich
_ ERR Kopf    Eingabe in Anzahl Verschlüsse ist erforderlich
_ ERR Kopf    Sicherheitsbetrag muss bei dieser Sich.-Art angegeben werden
_ ERR Kopf    Sicherheit-Zugriffscod muss angegeben werden
_ ERR Kopf    Sicherheit-Zugriffscod muss 4 Stellen lang sein
_ WRN Kopf    Es gibt noch Fehler bei den Sicherheiten
_ WRN Kopf    Es gibt noch Fehler bei den Sicherheitsleistungen
Ende
F11=Sichtwechsel  F12=Zurück      F17=oben        F18=unten
MA A 09/002
    
```

**Ereignismitteilung (Rückmeldung Nachricht E\_DEP\_INC)**

Bei der Nachricht E\_DEP\_INC handelt es sich um eine neue Nachricht. Mit der Nachricht werden Unterwegsereignisse gemeldet, die von Behörden dokumentiert wurden. Der Status im Antragsverlauf ist „Unt.Ereign“.

**Rückweisung (Rückmeldung Nachricht E\_DEP\_REJ)**

Bei der Nachricht E\_DEP\_REJ handelt es sich um eine neue Nachricht. Mit der Nachricht kann eine Versandanmeldung abgewiesen werden, z. B. mit „Anmeldung nicht angenommen“ (015) oder „Vorgang nicht überlassen“ (054). Der Status im Antragsverlauf ist „Rückweisun“.

**Statusmeldung (Rückmeldung Nachricht E\_DEP\_STA)**

Die Statusmeldung wurde vom Zoll überarbeitet. Hier werden neue 3-stellige Codes verwendet. Der Status im Antragsverlauf ist „Statusmldg“.

**Überlassung (Rückmeldung Nachricht E\_DEP\_REL)**

Die Überlassung wurde an die geänderte Datenstruktur der Versandanmeldung angepasst. Der Status im Antragsverlauf ist „Überlassg“.

**Rückmeldungen anzeigen**

DAK01322S1
– □ ×

ZODIAK V9.3 I                      Arbeiten mit Zollanmeldungen                      07.09.2023 DAK01322S1  
 BECWZAN1D2 WZAN14                      Statusübersicht 1                      10:42:18      DANOWSKI  
 Bzg \_\_\_\_\_ Vrf \_\_\_\_\_ Art IA \_\_\_\_\_ RegNr \_\_\_\_\_  
 von 05.09.2023 bis 05.09.2023 Eig \_ Bearb \_\_\_\_\_ Sts \_\_\_\_\_ 9

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.                      Menü \_\_\_\_\_  
 1=Senden 2=Ändern 3=Kopieren 5=Anzeigen 6=Drucken 8=Eingangsnachr. ...  
 Aw Bezugsnummer                      Art Datum Zeit Bearbeiter Bemerkung                      Stat  
 8 RR-2309050737                      TA 05.09.23 07:48 Name1234567 Erledigungsmeld.                      9

F1=Hilfe  
F6=Neuanlage

F3=Beenden  
F7=Filter

F4=Auswahlliste  
F23=weitere Ausw.

Ende  
F5=Aktualisieren  
F24=weitere Tasten

MÄ A
09/003

DAKOSY4:23

- **Auswahl „8“:** Geben Sie in der Statusübersicht vor dem Vorgang die Auswahl „8“ (= Eingangsnachrichten) ein, um sich alle Rückmeldungen anzeigen zu lassen.

DAK01322S1

ZODIAK V9.3 I NCTS Versandverfahren 07.09.2023 DAK01322S1  
 BECWQT81D WQT81 Übersicht Eingangsnachrichten 1 10:42:39 DANOWSKI  
 Fachl. Typ \_\_\_\_\_ Techn. Typ \_\_\_\_\_ Nachr. Nr. \_\_\_\_\_  
 Datum von \_\_\_\_\_ Datum bis \_\_\_\_\_ Status \_\_\_\_\_  
 Bezugsnummer RR-2309050737 MRN \_\_\_\_\_  
 Nr. vom Teiln. \_\_\_\_\_

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.  
 5=Anzeigen 9=Positionsliste 10=aktueller Status 55=Kopfdaten

Aw	Verarbeitungszeitp.	Fachl. Typ	Beschreib.	Status	MRN/ArbNr
___	05.09.2023 07:48:36	E_DEP_STA	Statusmldg	570 Vorgang erl	23DE587600465975K6
___	05.09.2023 07:47:30	E_DEP_STA	Statusmldg	510 Sicherheits	23DE587600465975K6
___	05.09.2023 07:40:06	E_DEP_REL	Überlassg		23DE587600465975K6
___	05.09.2023 07:39:34	E_DEP_STA	Statusmldg	130 Anmeldung a	23DE587600465975K6

Ende

F3=Beenden F5=Aktualisieren F11=Sichtwechsel F12=Zurück  
 F13=AuswDupl. F16=Sortieren F17=oben F24=weitere Tasten

MÄ A 10/002

DAKOSY4:23

Mit Auswahl „5“ (= Anzeigen) können Sie die Rückmeldung öffnen.

DAK01322S1

ZODIAK V9.3 P NCTS Versandverfahren 14:45:00 DAK01322S1  
 BECDQT81D DQT815 Eingangsnachricht 7.09.23 DANOWSKI  
 Bezugsnummer Z2-12\_1\_7\_DETPDD1\_2 01/002  
 MRN \_\_\_\_\_ Arbeitsnummer \_\_\_\_\_

Nachricht E\_DEP\_REJ Rückweisung  
 Verarbeitungszeit 06.06.2023 09:51:06 Erstellung 06.06.2023 09:50:41  
 Techn. Nachr. Typ DETPJF Version F.1.4  
 Nachrichtennummer 0004801576 Dateikennung \_\_\_\_\_  
 Nachr. Nr. vom TN 2023060609371142400023205  
 Abgangszollst. DE005876  
 Typ 054 Vorgang nicht überlassen Zeitpunkt 06.06.2023 09:50:41  
 Art 60 Anmeldung nicht überlassen

Grund Grund\_der\_Nichtüberlassung\_des\_Versandvorgangs\_auf\_Teilnehmerwunsch\_mit\_Antrag\_in\_Formatausschöpfung\_1\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_2\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_3\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_4\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_5\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_6\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_6\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_7\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_8\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_9\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_10\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_11\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_12\_Dies\_ist\_ein\_Feldlängentest\_13\_Dies\_ist\_e\_ENDE Weitere...

F2=Zusatz/Unicode F3=Beenden F9=Positionsliste F10=akt. Status  
 F12=Zurück

MÄ A 01/001

DAKOSY4:23

Mit der Taste **F11** (= Sichtwechsel) ändern Sie die angezeigten Spalten.

DAK01322S1

ZODIAK V9.3 P NCTS Versandverfahren 07.09.2023 DAK01322S1  
BECWQT81D WQT85 Übersicht Eingangsnachrichten 5 14:46:05 DANOWSKI  
Fachl. Typ \_\_\_\_\_ Techn. Typ \_\_\_\_\_ Nachr. Nr. \_\_\_\_\_  
Datum von \_\_\_\_\_ Datum bis \_\_\_\_\_ Status \_\_\_\_\_  
Bezugsnummer Z2-12 1 7 DETPDD1 2 MRN \_\_\_\_\_  
Nr. vom Teiln. \_\_\_\_\_  
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.  
5=Anzeigen 9=Positionsliste 10=aktueller Status 55=Kopfdaten  
Aw MRN Status  
— [redacted] 054 Vorgang nicht überlassen  
— [redacted] 130 Anmeldung angenommen (Ausfuhr: nur Statusauskunft)  
— [redacted] 110 Anmeldung entgegengenommen

F3=Beenden F5=Aktualisieren F11=Sichtwechsel F12=Zurück  
F13=AuswDupl. F16=Sortieren F17=oben F24=weitere Tasten

Ende

MA A 10/002

DAKOSY4:23

**NCTS ZODIAK 9.3 Neue Antragsart TE (Transit Empfang)**

**Ankunftsanzeige (01/01)**

```

    DAK01322S1
    ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Empfang)      16:49:29 DAK01322S1
    BDEDATE1D            Ankunftsanzeige                      1.09.23 DANOWSKI
    Bezugsnr. : DOKU_010923
                                                    Version:              01/01
    MRN                  23DE586600465521K0
    Ankunft              30.08.2023 09:00:00
    Ereignis              N
    Tats. Zollstelle     DE005866
    Zugel. Empfänger     DAKOSY      Name/EORI/NL DE9002405 0000 DAKOSY4 MATTENTWIETE
    Anspr.               Egal
    Bew.: Art            C522      Ref. DEACE5864ZE000030
    Warenort Kennung     BB01
    Anspr.
    F1=Hilfe            F2=Zusatz/Unicode   F3=Beenden           F4=Auswahlliste
    F9=Ereignisse       F14=Navig. Zus.-Ang.
    MA  A 05/021
    DAKOSY4:23
  
```

- **Feld „Ereignis“:** Wenn ein Ereignis eingetreten ist, geben Sie den Wert „J“ ein. Drücken Sie die Taste **F9** (= Ereignisse) und legen Sie ein neues Ereignis mit **F6** an.

```

    DAK01322S1
    ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Empfang)      01.01.0001 DAK01322S1
    BDEDERE1D            veErA1          Ereignisse 1          16:59:41
    Referenz             DOKU_010923
    MRN                  23DE586600465521K0
    SeqNr. 1
    Ereignis-Code 3
    Waren unter zollamtlicher Überwachung von einem Beförderung smittel auf ein an
    deres umgeladen werden;
    Text
    Beschreibung
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
    Behörde _____
    Datum _____ Ort _____ Land _____
    F1=Hilfe F2=Zusatz/Unicode F3=Beenden F4=Auswahlliste Weitere...
    F24=w. F-Ta
    MA  A 07/016
    DAKOSY4:23
  
```

Füllen Sie die Felder entsprechend der Angaben auf dem VBD.



DAK01322S1		-		□		X	
ZODIAK V9.3 I	NCTS Versandverfahren (Empfang)	01.01.0001		DAK01322S1			
BDEDERE1D veErA2	Ereignisse 2	17:00:03					
Referenz	DOKU_010923			02/02			
MRN	23DE586600465521K0						
SeqNr. 1							
Ereignis-Code 3 Umladung							
Ort:							
Art	<u>U</u> UN/LOCODE	Land	<u>DE</u> Deutschland				
UN/LOC.	<u>DEHAM</u>	Breite	_____	Länge	_____		
Straße _____							
PLZ	_____	Ort	_____				
Umladung:							
Container	<u>N</u> (J/N/ )						
Bef.Mittel: Ident.	<u>30</u>	Kennz.	<u>HH-KL 899</u>	Land	<u>DE</u>		
Transportausrüstung:							
Containernummer	_____	Anz. Verschlüsse	__				
		Verschlusskennz.	_____				
F1=Hilfe		F2=Zusatz/Unicode	F3=Beenden	F4=Auswahlliste	F24=w. F-Ta		
MÄ		A			09/010		
DAKOSY4:23							

Speichern Sie die Daten zum Ereignis mit **F3**.

**Rückweisung (Rückmeldung Nachricht E\_DEP\_REJ)**

Bei der Nachricht E\_DEP\_REJ handelt es sich um eine neue Nachricht. Mit der Nachricht kann eine Ankunftsanzeige abgewiesen werden, z. B. mit „Ankunftsanzeige nicht angenommen“ (007). Der Status im Antragsverlauf ist „Rückweisun“.

**Entladeerlaubnis (Rückmeldung Nachricht E\_DES\_PER)**

Bei der Nachricht E\_DES\_PER handelt es sich um die Entladeerlaubnis. Erst durch den Eingang dieser Nachricht kann der Entladekommentar erfasst werden. Der Status im Antragsverlauf ist „EntlErlaub“.

**Rückmeldungen anzeigen**

DAK01322S1

ZODIAK V9.3 I                      Arbeiten mit Zollanmeldungen                      07.09.2023 DAK01322S1  
 BECWZAN1D2 WZAN14                      Statusübersicht 1                      10:51:35      DANOWSKI  
 Bzg \_\_\_\_\_ Vrf \_\_\_\_\_ Art IE \_\_\_\_\_ RegNr \_\_\_\_\_  
 von 05.09.2023 bis 05.09.2023 Eig \_ Bearb \_\_\_\_\_ Sts \_\_\_\_\_ 9

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.                      Menü \_\_\_\_\_  
 1=Senden 2=Ändern 3=Kopieren 5=Anzeigen 6=Drucken 8=Eingangsnachr. ...  
 Aw Bezugsnummer                      Art Datum Zeit Bearbeiter Bemerkung                      Stat  
 8 RR-2309050745                      TE 05.09.23 07:48 Name1234567 SAN Verw.Mittg.                      9

F1=Hilfe                      F3=Beenden                      F4=Auswahlliste                      F5=Aktualisieren  
 F6=Neuanlage                      F7=Filter                      F23=weitere Ausw.                      F24=weitere Tasten

MA A                      09/003

DAKOSY4:23

- **Auswahl „8“:** Geben Sie in der Statusübersicht vor dem Vorgang die Auswahl „8“ (= Eingangsnachrichten) ein, um sich alle Rückmeldungen anzeigen zu lassen.

DAK01322S1
- □ ×

ZODIAK V9.3 I NCTS Versandverfahren 07.09.2023 DAK01322S1  
 BECWQT81D WQT81 Übersicht Eingangsnachrichten 1 10:52:17 DANOWSKI  
 Fachl. Typ \_\_\_\_\_ Techn. Typ \_\_\_\_\_ Nachr. Nr. \_\_\_\_\_  
 Datum von \_\_\_\_\_ Datum bis \_\_\_\_\_ Status \_\_\_\_\_  
 Bezugsnummer RR-2309050745 MRN \_\_\_\_\_  
 Nr. vom Teiln. \_\_\_\_\_

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.  
 5=Anzeigen 9=Positionsliste 10=aktueller Status 55=Kopfdaten

Aw	Verarbeitungszeitp.	Fachl. Typ	Beschreib.	Status	MRN/ArbNr
—	05.09.2023 07:48:43	CUSTST	VerwMittlg		23DE587600465975K6
—	05.09.2023 07:48:37	E_DES_STA	Statusmldg 361	Beendigung	23DE587600465975K6
—	05.09.2023 07:47:43	E_DES_PER	EntlErlaub		23DE587600465975K6

F3=Beenden
F5=Aktualisieren
F11=Sichtwechsel
F12=Zurück

F13=AuswDupl.
F16=Sortieren
F17=oben
F24=weitere Tasten

MÄ A
10/002

DAKOSY4:23

Mit Auswahl „5“ (= Anzeigen) können Sie die Rückmeldung öffnen. Mit der Taste **F11** (= Sichtwechsel) ändern Sie die angezeigten Spalten.

**Entladekommentar (01/01)**

**Wichtig:** Im ATLAS Release 9.1 darf ein Ereignis nur noch mit der Ankunftsanzeige erfasst werden.

*Nicht konform melden*

```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Empfang)      11:03:35 DAK01322S1
BDEDATE2D  TE K01          Entladekommentar                4.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr.  : RR-2308291507
MRN        : 23DE586600465319K3          Version:      3      01/04

Konform N (J/N)   Verschlüsse i.o. J (J/N/ )   Ereignis N (J/N)

Wiedergstellung 29.08.2023
Zugl. Empfänger Name/EORI/NL DE9002405 0000
Gesamtrohmasse _____ 3.000,000
aus MSG _____ 3.000,000000 (Entladeerlaubnis)
Erläuterung der Unstimmigkeit:
  Unstimmigkeit
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____
  _____

F1=Hilfe          F2=Zusatz/Unicode   F3=Beenden          F4=Auswahlliste
F9=Positionsliste F14=Navig. Zus.-Ang. F24=weitere Tasten
ERR4199: Wenigstens eine Pos. muss den Status A oder F haben oder neu sein.
MÄ A _____ 13/019
    
```

- **Feld „Konform“:** Wenn eine Unstimmigkeit besteht, geben Sie den Wert „N“ ein. Drücken Sie die Taste **Enter** und legen Sie den Status für die Einzelsendung fest:

```

DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Empfang)      11:45:39 DAK01322S1
BDEDTES1D  TE ES1          Einzelsendung                4.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr.  : RR-2308291507          Empf.: DAKOSY DATENKOMMUNIKATIO
MRN        : 23DE586600465319K3          Version:      3      01/03
Seq.       1 / 1
Status     A (O)K, (A)bweichende Warenangaben, (F)ehlt
Bezugsnr. Einzelsendung _____

Rohmasse    _____ 2.400,000
aus MSG     _____ 3.000,000000
Vers.-Land  _____          Best.-Land

Versender
Empfänger

Bef.mittel Abgang:
Ident.     _____          Kz. _____          Land _____


F9=Positionsliste F11=Löschen          F12=Zurück
F14=Navig. Zus.-Ang. F18=Kopieren          F24=weitere Tasten
ERR4564: Summe der Rohmasse aus Positionen ist größer: 3000,000000
MÄ A _____ 09/013
    
```

Wenn Sie eine Abweichung („A“) erfassen, müssen Sie die Positionsdaten anpassen:


ZODIAK V9.3 I		NCTS Versandverfahren (Empfang)		12:06:12 DAK01322S1	
BDEDEP1D	TE P01	Positionsdaten		4.09.23 DANOWSKI	
Bezugsnr. : RR-2308291507		Einzelsendung: 1		Version: 3 01/03	
Pos.	1 / 3	PosVorg	1		
Status	<u>0</u> (0)K, (A)bweichend, (F)ehlt	AnmArt			
WarenNr	22089069	CUS-Nr.	UN-Nummer		
Ware	sdfsdf				
Eigenmasse	900,000000	Rohmasse	1.000,000		
		aus MSG	1.000,000000		
Verpackung: Anzahl	1	Art CT	Verweis		
	Zeichen CT Nummer 1 - Position 1		+		
Transportausrüstung:					
ContainerNr	DAK00001-Pos1	Anz. Vers.	1	Verschluss sdfsdf	
Unterlagen:	Art N380	Eintrag			
Ref.	123456677				
Zusatz					
F1=Hilfe	F2=Zusatz/Unicode	F3=Beenden	F4=Auswahlliste		
F6=Neuanlage	F7=Rückwärts	F8=Vorwärts	F24=weitere Tasten		
MÄ	A	06/009			

Sie können eine Abweichung („A“) erfassen, die Position als fehlend („F“) melden oder eine Position über **F6** neu anlegen.

Verschlüsse nicht in Ordnung



- **Feld „Verschlüsse i. O.“:** Wenn eine Unstimmigkeit besteht, geben Sie den Wert „N“ ein. Blättern Sie auf die nächste Maske „Entladekommentar (02/04)“:



Drücken Sie in einem Feld der Feldgruppe „Transportausrüstung“ die Taste **F2**.

```
DAK01322S1
ZODIAK V9.3 I          NCTS Versandverfahren (Empfang)    11:25:03 DAK01322S1
BDEDATE2D TE K02      Entladekommentar                4.09.23 DANOWSKI
Bezugsnr. : RR-2308291507
MRN       : 23DE586600465319K3                        Version:   3    02/04
-----
: BDEWCON1D          NCTS Versandanmeldung              WCON1E :
:                   Transportausrüstung                :
: :
: Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.          :
: 2=Ändern  4=Löschen  5=Anzeigen  12=Verschlüsse  22=Verweise :
: :
: Aw SeqNr Containernummer  erster Verschluss  AnzV erste PosNr WarenNr Stat :
: 12   1  DAK00001-Pos1     sdfsd           1         1  22089069  0 :
:  _   2  DAK00001-Pos2     sdfsd           1         1  22089069  0 :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: F1=Hilfe  F6=Neuanlage  F12=Zurück  F17=oben  F18=unten      Ende :
: :
-----
MÄ  A 14/003
DAKOSY4:23
```

Mit Auswahl „12“ können Sie die Verschlussdaten anpassen. Einen neuen Verschluss erfassen Sie über die **F6**-Taste.

Mit freundlichem Gruß  
Ihr ZODIAK Team