

Automatische EGZ-Erstellung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit der automatischen EGZ-Erstellung arbeiten.

Die automatische EGZ-Erstellung erstellt abhängig von Ihren Vorgaben in einem definierten Zyklus automatisch ergänzende Zollanmeldungen für die Verfahren aktive Veredelung (AV), Import oder Zolllager. Um die automatische EGZ-Erstellung zu nutzen, richten Sie zunächst die entsprechenden Konfigurationen ein. Eine Anleitung finden Sie im Kapitel *EGZ-Konfiguration einrichten* auf Seite 1.

Abhängig von der jeweiligen EGZ-Konfiguration wird in dem vorgegebenen Zyklus automatisch eine EGZ erstellt und abhängig von der Konfiguration gesendet. Die EGZ wird in der Übersicht **Zollanmeldungen** angezeigt.



Tipp:

- Zur Übernahme in eine EGZ muss eine Anmeldung den Status **Befund** haben.
- Prüfen Sie nach dem Senden die Quittungsdaten von ATLAS. Aufgrund von Fehlern können Positionen abgehängt sein.

EGZ-Konfiguration einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine EGZ-Konfiguration für die automatische EGZ-Erstellung einrichten.



Einschränkung: Die Aktivierung der automatischen EGZ-Erstellung erfolgt durch DAKOSY. Wenden Sie sich an servicedesk@dakosy.de.



Wichtig: Eine EGZ-Konfiguration kann nicht rückwirkend für Zollanmeldungen berücksichtigt werden.

1. Wählen Sie den Menüeintrag **Verwaltung > Zoll > Zoll Deutschland > EGZ Konfiguration**. Die Übersicht **EGZ Konfiguration** öffnet sich.
2. Klicken Sie im Bereich **Verwandte Aktionen** auf den Eintrag **EGZ Konfiguration erstellen**. Die Registerkarte **EGZ Konfiguration** öffnet sich.
3. Füllen Sie mindestens die Pflichtfelder. Nicht alle beschriebenen Felder sind Pflichtfelder. Pflichtfelder erkennen Sie an den Validierungsmeldungen, sie können sich abhängig von Ihren Eingaben ändern.

Feld	Beschreibung
Zollverfahren	Zollverfahren der EGZ-Konfiguration. Bei der automatischen EGZ-Erstellung werden nur die Zollanmeldungen des ausgewählten Zollverfahrens berücksichtigt.
Gültig ab	Datum, ab dem die EGZ-Konfiguration gültig ist.
Gültig bis	Datum, bis zu dem die EGZ-Konfiguration gültig ist.
Bewilligungsinhaber	Inhaber der Bewilligung des Zollverfahrens. Wählen Sie einen Wirtschaftsbeteiligten aus dem Adressstamm.
TIN/EORI	TIN/EORI des Inhabers der Bewilligung
Bewilligungsinhaber VV	Bewilligungsnummer zum vereinfachten Verfahren. Wählen Sie eine Bewilligungsnummer des Bewilligungsinhabers. Voraussetzung ist, dass die Bewilligung beim Wirtschaftsbeteiligten hinterlegt ist.

Feld	Beschreibung
Eigentümer der Ware	Eigentümer der Ware. Der Eigentümer der Ware ist nur für das Zolllagerverfahren relevant.
Funktion	Funktion der EGZ, beispielsweise eine vollständige Übermittlung oder eine Ergänzung.
Zyklus	Zyklus, in dem die automatische EGZ-Erstellung durchgeführt wird. Mögliche Werte sind: <ul style="list-style-type: none"> • Monatlich • Täglich • Wöchentlich
Wochentag	Wenn Sie im Feld Zyklus den Wert Wöchentlich ausgewählt haben, wählen Sie den Wochentag für die Durchführung der automatischen EGZ-Erstellung.
Tag der Übermittlung	Wenn Sie im Feld Zyklus den Wert Monatlich ausgewählt haben, wählen Sie den Tag im Folgemonat für die Durchführung der automatischen EGZ-Erstellung. Beispiel: Wenn Sie den Wert 2 eingeben, wird die EGZ am 2. Tag des Folgemonats erstellt.
Benutzer	Benutzer, in dessen Namen die EGZ erstellt und gesendet wird.
Stammreferenz	Wenn Sie eine Stammreferenz hinterlegen, wird die EGZ auf Basis der Stammreferenz erstellt. Über die Stammreferenz können Sie weitere Felder der EGZ füllen.
Präfix Ergänzende Anmeldung	Präfix für die Bezugsnummer der EGZ. Die Bezugsnummer einer automatisch Erstellten EGZ hat das folgende Format: <ul style="list-style-type: none"> • Präfix, Bindestrich (-) • Vorheriger Monat, Format: MM/JJJJ, Bindestrich (-) • Laufende Nummer, 3-stellig
Senden	Wenn die EGZ automatisch gesendet werden soll, wählen Sie den Wert Ja .

4. Um die EGZ-Konfiguration zu speichern, klicken Sie im Bereich **⋮ Aktionen** auf den Eintrag **Speichern**.

Die EGZ-Konfiguration wird in der Übersicht **EGZ Konfiguration** angezeigt. Abhängig von den Angaben wird die EGZ im angegebenen Zyklus automatisch erstellt. Die EGZ wird in der Übersicht **Zollanmeldungen** angezeigt. Senden Sie die EGZ bei Bedarf. Prüfen Sie die Quittungsdaten von ATLAS. Aufgrund von Fehlern können Positionen abgehängt sein.



Wichtig: Wenn der Job keine vereinfachten Zollanmeldungen gemäß der Konfiguration findet, wird keine EGZ erstellt. Aus technischen Gründen wird dies aktuell von der Anwendung nicht gemeldet.