

## Ereignisbehandlung

In diesem Kapitel wird die Ereignisbehandlung beschrieben. Sie können einem Benutzer in der Benutzerverwaltung eine automatisierte Aktion auf ein Ereignis zuweisen.



### Einschränkung:

- Um Benutzer verwalten zu können, benötigen Sie Administratorrechte.
- Um die Ereignisbehandlung für Ihren eigenen Benutzer verwalten zu können, benötigen Sie die Berechtigung **OwnUser** > **editDocumentEvents**.

Ereignisse sind Änderungen im Ablauf eines *Vorgangs*, für die eine automatisierte Aktion ausgeführt werden kann. Ereignisse können automatisch vom System oder manuell durch einen Benutzer ausgelöst werden. Ereignisse können beispielsweise eingehende Fehlernachrichten oder das Erstellen eines Shipments sein. Eine Liste aller Ereignisse finden Sie im Kapitel *Ereignisse* auf Seite 7.

Eine Aktion ist eine automatisierte Reaktion auf ein Ereignis zu einem Vorgang. Eine Aktion kann beispielsweise das Versenden einer E-Mail oder das Erstellen einer Aufgabe sein. Sie wird dem Benutzer in einer bestimmten Funktion, beispielsweise als Ersteller des Dokumentes, zugewiesen. Eine Liste aller Aktionen finden Sie im Kapitel *Aktionen* auf Seite 4. Eine Liste aller Funktionen finden Sie im Kapitel *Funktionen* auf Seite 6.

Für einige Zollverfahren gibt es gemeinsam genutzte Ereignisse, beispielsweise der Empfang einer CUSTAX. Um Fehler bei der Verarbeitung der Ereignisse zu verhindern, dürfen Ereignisse nicht doppelt erfasst werden. Deshalb werden gemeinsam genutzte Ereignisse für den Import festgelegt. Gemeinsam genutzte Ereignisse gibt es für die folgenden Verfahren:

- Abfertigung zum freien Verkehr (AFV)
- Aktive Veredelung (AV)
- Nacherhebung, Erstattung, Erlass (NEE)
- Summarische Anmeldung (SumA)
- Zolllager

## Aktion zuweisen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie in der Ereignisbehandlung eine verfügbare Aktion zuweisen.



### Einschränkung:

- Um eine Aktion zuweisen zu können, benötigen Sie Administratorrechte.
- Um für Ihren eigenen Benutzer eine Aktion zuweisen zu können, benötigen Sie mindestens die Berechtigung **OwnUser** > **editDocumentEvents**.




### Wichtig:

- Wenn dem Benutzer in unterschiedlichen Funktionen mehrere gleiche Aktionen zugewiesen sind, beispielsweise **E-Mail senden**, wird die Aktion nur einmal ausgeführt.
- Wenn der Benutzer in der Ereignissteuerung von mehreren Benutzern für eine Aktion als E-Mail-Empfänger hinterlegt ist, werden die E-Mails mehrfach versendet. Mehrfaches Versenden von E-Mails aus der Ereignissteuerung mehrerer Benutzer kann technisch nicht unterdrückt werden.

1. Um Ihren Benutzer zu bearbeiten, wählen Sie im Benutzermenü den Eintrag **Benutzerprofil bearbeiten**.  
Die Registerkarte **Benutzerprofil bearbeiten** öffnet sich.
2. Um einen anderen Benutzer zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
  - a) Wählen Sie den Menüeintrag **Administrator** > **Benutzerverwaltung**.  
Die Übersicht **Benutzer** öffnet sich.

- b) Um nach einem Benutzer zu suchen, füllen Sie das Feld **Benutzer** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.
- c) Öffnen Sie den entsprechenden Benutzer mit einem Doppelklick. Die Registerkarte **Benutzer bearbeiten** öffnet sich.

**3. Klicken Sie auf den Reiter Ereignisbehandlung.**

- 4. Wählen Sie das Ereignis aus, für das Sie eine Aktion zuweisen möchten. Um eine Ereignisgruppe aufzuklappen, klicken Sie auf das +-Symbol. Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf eine Ereignisgruppe und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag  **Knoten aufklappen**.**




**Tipp:** Um nach einem Ereignis zu suchen, geben Sie ein Suchkriterium in das Textfeld über den Ereignissen ein und drücken Sie die Taste  $\neq$  oder Enter.

- 5. Um eine Aktion zuzuweisen, müssen Sie die Aktion von der Spalte **Verfügbare Aktionen** in die Spalte **Zugewiesene Aktionen** verschieben. Um eine zugewiesene Aktion zu entfernen, müssen Sie die Aktion von der Spalte **Zugewiesene Aktionen** zurück in die Spalte **Verfügbare Aktionen** verschieben.**

- Um eine einzelne Aktion zu verschieben, markieren Sie die Aktion. Klicken Sie auf die Schaltfläche **>** oder **<**.
- Um mehrere Aktionen zu verschieben, halten Sie die Taste Strg gedrückt und markieren Sie mehrere Aktionen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **>** oder **<**.
- Um mehrere aufeinander folgende Aktionen zu verschieben, markieren Sie die erste Aktion, halten Sie die Taste Shift gedrückt und wählen Sie die letzte Aktion. Klicken Sie auf die Schaltfläche **>** oder **<**.
- Um alle Aktionen zu verschieben, klicken Sie auf die Schaltfläche **>>** oder **<<**.



**Tipp:** Sie können Aktionen auch verschieben, indem Sie auf eine Aktion klicken, die Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen.

- 6. Wenn Sie eine Aktion zuweisen, die mit dem Icon  markiert ist, öffnet sich das Fenster **Konfiguration bearbeiten**. Gehen Sie wie folgt vor:**

- a) Füllen Sie bei Bedarf die Felder.

Da sich die Felder im Fenster **Konfiguration bearbeiten** abhängig von der Aktion ändern, finden Sie nachfolgend eine alphabetisch sortierte Liste der Felder:

| Feld                                | Beschreibung   |
|-------------------------------------|--|
| <b>Aktion</b>                       | Anzeige der Aktion, für die die Konfiguration bearbeitet wird.   |
| <b>An Original-Empfänger senden</b> | Wenn Sie den Wert <b>Ja</b> wählen oder das Feld leer lassen, wird eine E-Mail an den Original-Empfänger gesendet.   |
| <b>Benutzer</b>                     | Benutzer, an den eine E-Mail gesendet werden soll. Wenn Sie einen Benutzer auswählen, wird die E-Mail an die für den Benutzer hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet. Im Feld <b>E-Mail</b> können Sie bei Bedarf weitere Empfänger-E-Mail-Adressen angeben.  |
| <b>Benutzergruppe</b>               | Benutzergruppe, an die eine E-Mail gesendet werden soll. Wenn Sie eine Benutzergruppe auswählen, wird die E-Mail an alle Benutzer der Benutzergruppe gesendet, sofern eine E-Mail-Adresse für den jeweiligen Benutzer hinterlegt ist. In den Feldern <b>E-Mail</b> und <b>Benutzer</b> können Sie bei Bedarf weitere Empfänger-E-Mail-Adressen oder einen weiteren Benutzer angeben. |
| <b>Drucker</b>                      | Bezeichnung des lokalen Druckers. Um die Aktion nutzen zu können, muss der Drucker in DAKOSY GE hinterlegt sein.   |

| Feld                                  | Beschreibung   |
|---------------------------------------|--|
| <b>E-Mail</b>                         | Empfänger-E-Mail-Adresse. Sinnvoll ist die Eingabe einer Sammel-E-Mail-Adresse, beispielsweise Import-Hamburg@Firma.com. Sie können mehrere E-Mail-Adressen kommasepariert erfassen. |
| <b>Immer diesen Drucker verwenden</b> | Bezeichnung des lokalen Druckers. Um die Aktion nutzen zu können, muss der Drucker in DAKOSY GE hinterlegt sein.   |




**Wichtig:**

- Es reicht, wenn Sie für eine Empfänger-E-Mail-Adresse eines der Felder **E-Mail**, **Benutzer** oder **Benutzergruppe** erfassen. Wenn Sie keines der Felder füllen, wird automatisch die E-Mail-Adresse des Benutzers übernommen, für den Sie die Ereignisbehandlung anpassen.
- Wenn Sie E-Mails nicht mehrfach erhalten möchten, stellen Sie sicher, dass kein anderer Benutzer Sie für die gleiche Aktion ebenfalls als Empfänger in der Ereignissteuerung hinterlegt.



**Tipp:** Um eine hinterlegte Konfiguration zu ändern, doppelklicken Sie die Aktion in der Spalte **Zugewiesene Aktionen**.

b) Um die Konfiguration zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

7. Um die eigenen Einstellungen zu löschen und alle Werte auf die Voreinstellung zurückzusetzen, klicken Sie das Icon .



**Tipp:** Die Schaltfläche zum Zurücksetzen der Einstellungen bewirkt, dass die spezifischen Einstellungen des Benutzers, der Unternehmenseinheit oder des Unternehmens gelöscht werden. Die ursprüngliche Konfiguration wird angezeigt.

8. Um die Ereignisbehandlung zu speichern, klicken Sie im Bereich **⋮ Aktionen** auf den Eintrag **Speichern**.

## Aktionen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit Aktionen arbeiten. Eine Aktion ist eine automatisierte Reaktion auf ein Ereignis zu einem Vorgang.

Eine Aktion kann beispielsweise das Versenden einer E-Mail oder das Erstellen einer Aufgabe sein. Sie wird dem Benutzer in einer bestimmten Funktion, beispielsweise als Ersteller des *Vorgangs*, zugewiesen. Eine Liste der Funktionen, die ein Benutzer einnehmen kann, finden Sie im Kapitel *Funktionen* auf Seite 6.

Wenn ein Unternehmen erstellt wird, werden dem Unternehmen einige Aktionen zugewiesen. Diese zugewiesenen Aktionen werden aus den Einstellungen für das Unternehmen automatisch an die Benutzer des Unternehmens vererbt. Sie können für jeden Benutzer angepasst werden. Wenn eine Aktion vererbt wurde, wird die Vererbung dem Benutzer in der Spalte **Zugewiesene Aktionen** der Ereignisbehandlung angezeigt. Möglich sind die folgenden Werte:

| Aktion  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Geerbt von [Teilnehmercode]/ [Niederlassung]</b> | Zuweisung, die auf Ebene der Unternehmenseinheit festgelegt wurde und für alle Benutzer des Unternehmens gilt, die der angegebenen Unternehmenseinheit oder einer darunter liegenden zugeordnet sind. |
| <b>Geerbt von [Teilnehmercode]</b>                  | Zuweisung, die auf Unternehmensebene festgelegt wurde und für alle Benutzer des Unternehmens gilt.  |
| <b>Geerbt von System</b>                            | Standard-Zuweisung, die nicht unternehmensspezifisch ist.   |





**Wichtig:** Eine Änderung in den Einstellungen des Unternehmens überschreibt die Einstellungen des Benutzers nicht!

Wenn ein Ereignis eintritt, wird vom System automatisch geprüft, ob Einstellungen vorhanden sind. Dabei wird in der folgenden Reihenfolge nach Einstellungen gesucht:

- Benutzer
- Unternehmenseinheit oder Niederlassung, der der Benutzer zugeordnet ist.
- Alle übergeordneten Unternehmenseinheiten, beispielsweise für unterschiedliche Länder.
- Unternehmen
- System

Die folgenden Aktionen können für Ereignisse automatisiert werden. Kontextabhängig stehen unterschiedliche Aktionen zur Verfügung. Eine Anleitung zum Zuweisen einer Aktion und zum Festlegen der Konfigurationen, finden Sie im Kapitel *Aktion zuweisen* auf Seite 1.

|  |
|--|
| <b>📄 Aufgabe erstellen</b>   |
| Wenn das Ereignis eintritt, wird automatisch eine Aufgabe für den Benutzer erstellt. Die Aufgabe wird mit einer Fälligkeit nach 24 Stunden erstellt.   |
| <b>📄 Aufgaben erstellen</b>  |
| Wenn ein Shipment importiert wird, wird automatisch eine Aufgabe für den Benutzer erstellt. Die Aufgabe wird mit einer Fälligkeit nach 24 Stunden erstellt. Abhängig von der Art des importierten Shipments können mehrere Aufgaben erstellt werden. |
| <b>🖨️ Dokument ausdrucken</b>  |
| Wenn das Ereignis eintritt, wird das Dokument automatisch direkt auf einem lokalen Drucker ausgedruckt. Um den Drucker festzulegen, doppelklicken Sie auf die Aktion.  |
| <b>Wichtig:</b> Um die Aktion nutzen zu können, muss der Drucker in DAKOSY GE hinterlegt sein.   |

|  |
|--|
| <p><b>✎ E-Mail inkl. Auftragsdokument versenden</b></p> <p>Wenn das Ereignis eintritt, wird automatisch eine E-Mail an den Benutzer gesendet. Im Anhang der E-Mail befindet sich eine PDF-Datei mit dem Auftragsdokument. Um bei Bedarf weitere Konfigurationen festzulegen, doppelklicken Sie auf die Aktion.</p>   |
| <p><b>✎ E-Mail inkl. der 'nicht abschl. Festsetzung von Einfuhrabgaben' versenden</b></p> <p>Wenn das Ereignis eintritt, wird automatisch eine E-Mail an den Benutzer gesendet. Im Anhang der E-Mail befindet sich eine PDF-Datei mit der nicht abschließenden Festsetzung von Einfuhrabgaben. Um bei Bedarf weitere Konfigurationen festzulegen, doppelklicken Sie auf die Aktion.</p>  |
| <p><b>✎ E-Mail inkl. Dokument versenden</b></p> <p>Wenn das Ereignis eintritt, wird automatisch eine E-Mail an den Benutzer gesendet. Im Anhang der E-Mail befindet sich eine PDF-Datei mit dem Dokument, auf das sich das Ereignis bezieht. Um bei Bedarf weitere Konfigurationen festzulegen, doppelklicken Sie auf die Aktion.</p>  |
| <p><b>✎ E-Mail inkl. Freigabedokument versenden</b></p> <p>Wenn das Ereignis eintritt, wird automatisch eine E-Mail an den Benutzer gesendet. Im Anhang der E-Mail befindet sich eine PDF-Datei mit dem Freigabedokument, auf das sich das Ereignis bezieht. Um bei Bedarf weitere Konfigurationen festzulegen, doppelklicken Sie auf die Aktion.</p>  |
| <p><b>✎ E-Mail inkl. Name des versendenden Benutzers versenden</b></p> <p>Wenn das Ereignis eintritt, wird automatisch eine E-Mail an den Benutzer gesendet. In der E-Mail wird der Name des Benutzers genannt, der die Anmeldung versendet hat. Um bei Bedarf weitere Konfigurationen festzulegen, doppelklicken Sie auf die Aktion.</p>  |
| <p><b>✎ E-Mail senden</b></p> <p>Wenn das Ereignis eintritt, wird automatisch eine E-Mail an den Benutzer gesendet. Um bei Bedarf weitere Konfigurationen festzulegen, doppelklicken Sie auf die Aktion.</p>   |
| <p><b>✎ Formular ausdrucken</b></p> <p>Wenn das Ereignis eintritt, wird das Formular automatisch direkt auf einem lokalen Drucker ausgedruckt. Um den Drucker festzulegen, doppelklicken Sie auf die Aktion.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Wichtig:</b> Um die Aktion nutzen zu können, muss der Drucker in DAKOSY GE hinterlegt sein.</p> </div>          |
| <p><b>✎ GM01/HDS ausdrucken</b></p> <p>Wenn das Ereignis eintritt, wird die GM01 oder der HDS automatisch direkt auf einem lokalen Drucker ausgedruckt. Um den Drucker festzulegen, doppelklicken Sie auf die Aktion.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Wichtig:</b> Um die Aktion nutzen zu können, muss der Drucker in DAKOSY GE hinterlegt sein.</p> </div> |
| <p><b>☒ Keine Aktion</b></p> <p>Für das Ereignis und den Benutzer wird keine Aktion durchgeführt.</p>  |

## Funktionen

In diesem Kapitel werden die Funktionen beschrieben, die ein Benutzer während der Bearbeitung eines Vorgangs einnehmen kann. Die Funktionen werden für die Zuweisung von Aktionen in der Ereignisbehandlung benötigt.

Einem Benutzer können *Aktionen* auf Seite 4 in einer oder mehreren Funktionen zugewiesen werden. Kontextabhängig stehen in der Ereignisbehandlung unterschiedliche Funktionen zur Verfügung:

|  |
|--|
| <b>☞ Ausführender Benutzer</b>   |
| Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Benutzer das Ereignis selber ausführt hat.  |
| <b>☞ Sanktionslisten Verantwortlicher</b>  |
| Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Benutzer die Berechtigung <b>CargoCompliance &gt; releaseBadResult</b> oder <b>CustomsCompliance &gt; prevent_check</b> hat.  |
| <b>☞ Ersteller des Dokuments</b>   |
| Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Benutzer das Dokument/den <i>Vorgang</i> erstellt hat.  |
| <b>☞ Importierender Benutzer</b>   |
| Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Benutzer ein Shipment aus der Übersicht <b>Vorläufige Shipments</b> übernommen hat.   |
| <b>☞ Letzter Bearbeiter</b>  |
| Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Benutzer den <i>Vorgang</i> als letzter bearbeitet hat.   |
| <b>☞ Sender der Nachricht</b>  |
| Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Benutzer den <i>Vorgang</i> , beispielsweise eine Port-Order oder eine Zollanmeldung, gesendet hat.   |
| <b>☞ Zollverantwortlicher</b>  |
| Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Benutzer ein Zollverantwortlicher ist.  |
|  <b>Wichtig:</b> Ein <i>Zollverantwortlicher</i> ist ein Benutzer, dem die Berechtigung <b>CustomsDeclaration &gt; notify</b> zugewiesen wurde. |
| <b>☞ Zugewiesener Benutzer</b>   |
| Die Aktion wird ausgeführt, wenn dem Benutzer die Aufgabe oder Nachricht zugewiesen ist.   |

## Ereignisse

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit Ereignissen arbeiten.

Ereignisse sind Änderungen im Ablauf eines *Vorgangs*, für die eine automatisierte Aktion ausgeführt werden kann. Ereignisse können automatisch vom System oder manuell durch einen Benutzer ausgelöst werden. Ereignisse können beispielsweise eingehende Fehlernachrichten oder das Erstellen eines Shipments sein.

Auf folgende Ereignisse kann automatisch mit einer Aktion reagiert werden. Kontextabhängig stehen unterschiedliche Ereignisse zur Verfügung.



**Wichtig:** Für die Verfahren Abfertigung zum freien Verkehr (AFV), aktive Veredelung (AV), Nacherhebung/Erstattung/Erlass (NEE), summarische Anmeldung (SumA) und Zolllager gibt es gemeinsam genutzte Ereignisse. Diese Ereignisse (beispielsweise der Empfang einer CUSTAX) werden für den Import festgelegt.

### Auftrag

#### Auftrag → Consol

| Ereignis                             | Beschreibung  |
|--------------------------------------|---|
| <b>Alle House Shipments entfernt</b> | Wird ausgelöst, wenn alle House-Shipments von einem Consol entfernt wurden. |
| <b>Neues Consol erstellt</b>         | Wird ausgelöst, wenn ein neues Consol erstellt wurde.                       |

#### Auftrag → House

| Ereignis                       | Beschreibung  |
|--------------------------------|---|
| <b>Dekonsolidiert</b>          | Wird ausgelöst, wenn ein House-Shipment dekonsolidiert wurde. |
| <b>Neues Shipment erstellt</b> | Wird ausgelöst, wenn ein neues House-Shipment erstellt wurde. |

### Aktive Veredelung

Aktuell gibt es keine gesonderten Ereignisse für die aktive Veredelung.



**Wichtig:** Gemeinsam genutzte Ereignisse (beispielsweise der Empfang einer CUSTAX) werden für den Import festgelegt.

### Kunden/Adressen

#### Kunden/Adressen → Sanktionslisten

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Prüfung ergab Treffer, Warnung oder Fehler</b> | Wird ausgelöst, wenn bei der Sanktionslistenprüfung ein Problem festgestellt wurde. |

### Luftfracht Export

#### Luftfracht Export → AWB → TRAXON

| Ereignis                   | Beschreibung   |
|----------------------------|--|
| <b>Status aktualisiert</b> | Wird ausgelöst, wenn der TRAXON-Status aktualisiert wurde. |

**Luftfracht Export → AWB → ZAPP**

| Ereignis                   | Beschreibung   |
|----------------------------|--|
| <b>Status aktualisiert</b> | Wird ausgelöst, wenn der ZAPP-Status aktualisiert wurde. |

**Luftfracht Export → Consol**

| Ereignis                             | Beschreibung  |
|--------------------------------------|---|
| <b>Alle House Shipments entfernt</b> | Wird ausgelöst, wenn alle House-Shipments von einem Consol entfernt wurden. |
| <b>Neues Consol erstellt</b>         | Wird ausgelöst, wenn ein neues Consol erstellt wurde.                       |

**Luftfracht Export → Direct/B2B**

| Ereignis                       | Beschreibung  |
|--------------------------------|---|
| <b>Neues Shipment erstellt</b> | Wird ausgelöst, wenn ein neues Shipment erstellt wurde. |

**Luftfracht Export → Exit → Nachrichten → Fair@Link**

| Ereignis   | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>'F@L - technische Quittung Fehler' Nachricht empfangen</b>              | Wird ausgelöst, wenn eine 'F@L - technische Quittung Fehler' Nachricht empfangen wurde.              |
| <b>'F@L - technische Quittung OK' Nachricht empfangen</b>                  | Wird ausgelöst, wenn eine 'F@L - technische Quittung OK' Nachricht empfangen wurde.                  |
| <b>'F@L - technische Quittung funktionaler Fehler' Nachricht empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine 'F@L - technische Quittung funktionaler Fehler' Nachricht empfangen wurde. |
| <b>'F@L - technische Quittung technischer Fehler' Nachricht empfangen</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine 'F@L - technische Quittung technischer Fehler' Nachricht empfangen wurde.  |
| <b>'TPA Antwort Abweisung' Nachricht empfangen</b>                         | Wird ausgelöst, wenn eine 'TPA Antwort Abweisung' Nachricht empfangen wurde.                         |
| <b>'TPA Antwort Bestätigung' Nachricht empfangen</b>                       | Wird ausgelöst, wenn eine 'TPA Antwort Bestätigung' Nachricht empfangen wurde.                       |

**Luftfracht Export → Exit → Nachrichten → Zapp Air**

| Ereignis   | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>'Abflug' (DEP) FSU Nachricht empfangen/bestätigt</b>            | Wird ausgelöst, wenn eine 'Abflug' (DEP) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.            |
| <b>'Abschluss' (FIN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt</b>         | Wird ausgelöst, wenn eine 'Abschluss' (FIN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.         |
| <b>'Ankunft' (GIN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt</b>           | Wird ausgelöst, wenn eine 'Ankunft' (GIN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.           |
| <b>'Beschau' (CTL) FSU Nachricht empfangen/bestätigt</b>           | Wird ausgelöst, wenn eine 'Beschau' (CTL) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.           |
| <b>'Erlaubnis Ausgang' (STA) FSU Nachricht empfangen/bestätigt</b> | Wird ausgelöst, wenn eine 'Erlaubnis Ausgang' (STA) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde. |
| <b>'Stopp' (STP) FSU Nachricht empfangen/bestätigt</b>             | Wird ausgelöst, wenn eine 'Stopp' (STP) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.             |



| Ereignis  | Beschreibung   |
|---|--|
| 'Storno Zapp Air' (CAN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt               | Wird ausgelöst, wenn eine 'Storno Zapp Air' (CAN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.               |
| 'Umfuhr' (RPS) FSU Nachricht empfangen/bestätigt                        | Wird ausgelöst, wenn eine 'Umfuhr' (RPS) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.                        |
| 'Voranmeldung akzeptiert' (ANA) FSU Nachricht empfangen/bestätigt       | Wird ausgelöst, wenn eine 'Voranmeldung akzeptiert' (ANA) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.       |
| 'Voranmeldung nicht akzeptiert' (ANN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt | Wird ausgelöst, wenn eine 'Voranmeldung nicht akzeptiert' (ANN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde. |
| 'Warnung' (WRN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt                       | Wird ausgelöst, wenn eine 'Warnung' (WRN) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.                       |
| 'Zoll-Fehler' (CER) FSU Nachricht empfangen/bestätigt                   | Wird ausgelöst, wenn eine 'Zoll-Fehler' (CER) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.                   |
| 'Zollstatus' (CST) FSU Nachricht empfangen/bestätigt                    | Wird ausgelöst, wenn eine 'Zollstatus' (CST) FSU Nachricht empfangen/bestätigt wurde.                    |

**Luftfracht Export → House**

| Ereignis                | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| Dekonsolidiert          | Wird ausgelöst, wenn ein House-Shipment dekonsolidiert wurde. |
| Neues Shipment erstellt | Wird ausgelöst, wenn ein neues House-Shipment erstellt wurde. |

**Luftfracht Export → Truckmanifest → Nachrichten → Fair@Link**

| Ereignis  | Beschreibung   |
|---|--|
| 'F@L - technische Quittung Fehler' Nachricht empfangen              | Wird ausgelöst, wenn eine 'F@L - technische Quittung Fehler' Nachricht empfangen wurde.              |
| 'F@L - technische Quittung OK' Nachricht empfangen                  | Wird ausgelöst, wenn eine 'F@L - technische Quittung OK' Nachricht empfangen wurde.                  |
| 'F@L - technische Quittung funktionaler Fehler' Nachricht empfangen | Wird ausgelöst, wenn eine 'F@L - technische Quittung funktionaler Fehler' Nachricht empfangen wurde. |
| 'F@L - technische Quittung technischer Fehler' Nachricht empfangen  | Wird ausgelöst, wenn eine 'F@L - technische Quittung technischer Fehler' Nachricht empfangen wurde.  |
| 'TPA Antwort Abweisung' Nachricht empfangen                         | Wird ausgelöst, wenn eine 'TPA Antwort Abweisung' Nachricht empfangen wurde.                         |
| 'TPA Antwort Bestätigung' Nachricht empfangen                       | Wird ausgelöst, wenn eine 'TPA Antwort Bestätigung' Nachricht empfangen wurde.                       |

**Luftfracht Import**

**Luftfracht Import → Consol**

| Ereignis                      | Beschreibung  |
|-------------------------------|---|
| Alle House Shipments entfernt | Wird ausgelöst, wenn alle House-Shipments von einem Consol entfernt wurden. |
| Neues Consol erstellt         | Wird ausgelöst, wenn ein neues Consol erstellt wurde.                       |

**Luftfracht Import → House**

| Ereignis                       | Beschreibung  |
|--------------------------------|---|
| <b>Dekonsolidiert</b>          | Wird ausgelöst, wenn ein House-Shipment dekonsolidiert wurde. |
| <b>Neues Shipment erstellt</b> | Wird ausgelöst, wenn ein neues House-Shipment erstellt wurde. |

**Offerten**

**Offerten → Benachrichtigungen**

| Ereignis               | Beschreibung   |
|------------------------|--|
| <b>offene Offerten</b> | Benachrichtigungsservice für Offerten, die seit einer festgelegten Anzahl von Tagen keine Statusänderung hatten. |

**Seefracht Export**

**Seefracht Export → Bill of Lading → See**

| Ereignis                      | Beschreibung  |
|-------------------------------|---|
| <b>Bestätigung für Storno</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Bestätigung für den Storno eines BLs empfangen wurde. |
| <b>Fehler empfangen</b>       | Wird ausgelöst, wenn ein Fehler für ein BL empfangen wurde.                     |

**Seefracht Export → Consol**

| Ereignis                             | Beschreibung  |
|--------------------------------------|---|
| <b>Alle House Shipments entfernt</b> | Wird ausgelöst, wenn alle House Shipments von einem Consol entfernt wurden. |
| <b>Neues Consol erstellt</b>         | Wird ausgelöst, wenn ein neues Consol erstellt wurde.                       |

**Seefracht Export → House**

| Ereignis                       | Beschreibung  |
|--------------------------------|---|
| <b>Dekonsolidiert</b>          | Wird ausgelöst, wenn ein House Shipment dekonsolidiert wurde. |
| <b>Neues Shipment erstellt</b> | Wird ausgelöst, wenn ein neues House Shipment erstellt wurde. |

**Seefracht Export → Port Order → BHT**

| Ereignis                        | Beschreibung  |
|---------------------------------|---|
| <b>Lagerplatz empfangen</b>     | Wird ausgelöst, wenn der Lagerplatz empfangen wurde.      |
| <b>Port Reference empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Port Reference empfangen wurde. |

**Seefracht Export → Port Order → BHT → Container**

| Ereignis                               | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>ACU AUSLIEFERN CONTAINER IMPORT</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht zum Container ACU AUSLIEFERN CONTAINER IMPORT empfangen wurde. |
| <b>Anordnung zur Cotainerprüfung</b>   | Wird ausgelöst, wenn eine Anordnung zu Containerprüfung empfangen wurde.                           |
| <b>Bestätigung für Storno</b>          | Wird ausgelöst, wenn eine Bestätigung für einen stornierten Container empfangen wurde.             |

| Ereignis                   | Beschreibung   |
|----------------------------|--|
| <b>CPA Umschlagausgang</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht zum Container CPA Umschlagausgang empfangen wurde. |

**Seefracht Export → Port Order → BHT → Nachrichtenverarbeitung**

| Ereignis                      | Beschreibung  |
|-------------------------------|---|
| <b>Bestätigung empfangen</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine Bestätigung empfangen wurde.                  |
| <b>Bestätigung für Storno</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Bestätigung für einen Storno empfangen wurde. |
| <b>Fehler empfangen</b>       | Wird ausgelöst, wenn ein Fehler empfangen wurde.                        |
| <b>Inhaltlicher Fehler</b>    | Wird ausgelöst, wenn ein inhaltlicher Fehler empfangen wurde.           |

**Seefracht Export → Port Order → BHT → Zoll**

| Ereignis                                  | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>Information Status (INZ)</b>           | Wird ausgelöst, wenn eine Information Status (INZ) empfangen wurde.    |
| <b>Inhaltliche Zollprüfung angeordnet</b> | Wird ausgelöst, wenn eine inhaltliche Zollprüfung angeordnet wurde.    |
| <b>Inhaltlicher Fehler</b>                | Wird ausgelöst, wenn ein inhaltlicher Fehler vom Zoll empfangen wurde. |
| <b>Verladestopp</b>                       | Wird ausgelöst, wenn ein Verladestopp empfangen wurde.                 |
| <b>Zollfreigabe</b>                       | Wird ausgelöst, wenn die Zollfreigabe empfangen wurde.                 |

**Seefracht Export → Port Order → Dakosy**

| Ereignis                          | Beschreibung   |
|-----------------------------------|--|
| <b>Port Reference empfangen</b>   | Wird ausgelöst, wenn die Port Reference empfangen wurde.   |
| <b>Port Reference freigegeben</b> | Wird ausgelöst, wenn die Port Reference freigegeben wurde. |

**Seefracht Export → Port Order → Dakosy → Dritt-Systeme**

| Ereignis                     | Beschreibung   |
|------------------------------|--|
| <b>Bestätigung empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Bestätigung Dritter empfangen wurde. |

**Seefracht Export → Port Order → Dakosy → ECS**

| Ereignis                     | Beschreibung   |
|------------------------------|--|
| <b>Bestätigung empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine ECS-Bestätigung empfangen wurde. |

**Seefracht Export → Port Order → Dakosy → Nachrichtenverarbeitung**

| Ereignis                      | Beschreibung  |
|-------------------------------|---|
| <b>Bestätigung für Storno</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Bestätigung für einen Storno empfangen wurde. |
| <b>Fehler empfangen</b>       | Wird ausgelöst, wenn ein Fehler empfangen wurde.                        |
| <b>Inhaltlicher Fehler</b>    | Wird ausgelöst, wenn ein inhaltlicher Fehler empfangen wurde.           |

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Warnung 'W01' empfangen:<br/>Schuppen ruft die gesendeten<br/>Daten nicht ab</b>       | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W01' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W02' empfangen:<br/>Gestellung bereits vorhanden</b>                          | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W02' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W03'<br/>empfangen: Zuordnung<br/>Sendungsbeschreib./Container<br/>falsch</b> | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W03' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W04' empfangen:<br/>Zuordnung Zolldaten - SB-Zeile<br/>nicht möglich</b>      | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W04' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W05' empfangen:<br/>Rufzeichen ungültig</b>                                   | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W05' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W06' empfangen:<br/>Rufzeichen passt nicht zum<br/>Schiffsnamen.</b>          | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W06' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W07' empfangen:<br/>Rufzeichen passt nicht zur<br/>Schiffabfahrtsnr.</b>      | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W07' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W08' empfangen:<br/>Storno eines HDS nach<br/>Verladung nicht möglich</b>     | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W08' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W09' empfangen:<br/>Art der Anmeldung /<br/>Bestimmungsland ungültig</b>      | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W09' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W10' empfangen:<br/>Art der Anmeldung /<br/>Bestimmungsland ungültig</b>      | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W10' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W11' empfangen:<br/>Art der Anmeldung /<br/>Versendungsland ungültig</b>      | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W11' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W12' empfangen:<br/>Art der Anmeldung /<br/>Versendungsland ungültig</b>      | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W12' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W13' empfangen:<br/>Statistische Warennummer<br/>ungültig</b>                 | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W13' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W14'<br/>empfangen: Format<br/>Sendungsbeschreibungszeile<br/>ungültig</b>    | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W14' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W16'<br/>empfangen: Zuordnung<br/>Sendungsbeschreib./Gefahrgut<br/>falsch</b> | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W16' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W17' empfangen:<br/>Kennzeichen begrenzte Menge<br/>fehlt</b>                 | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W17' empfangen wurde. |

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Warnung 'W18' empfangen:<br/>Gestellung mit Schuppen ADFH<br/>ist ungültig</b>     | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W18' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W19' empfangen:<br/>Bestimmungsland wird Pflicht<br/>fuer Anm.art EXP</b> | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W19' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W20' empfangen:<br/>Stat.Warennummer/<br/>Warenbezeichnung ungültig</b>   | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W20' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W21' empfangen:<br/>Schuppen kein zugelassener<br/>Gestellungsort</b>     | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W21' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W22' empfangen:<br/>Land ist für AES ATLAS-Export<br/>zugelassen</b>      | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W22' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W23' empfangen:<br/>Gestellung bereits vorhanden<br/>fuer Container</b>   | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W23' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W40' empfangen:<br/>Abweichende Terminals in<br/>Gestellung u.Gate-In</b> | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W40' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W41' empfangen:<br/>Abweichende Angaben in<br/>Gestellung u.Gate-In</b>   | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W41' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W50' empfangen:<br/>Buchungsnummer im BL fehlt</b>                        | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W50' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W51' empfangen:<br/>Verpackungscode im BL fehlt<br/>oder ungültig</b>     | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W51' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W52' empfangen:<br/>Buchungsnummer im BL ist<br/>ungültig</b>             | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W52' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W53' empfangen:<br/>Container-Kz im BL ist ungültig</b>                   | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W53' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W54' empfangen:<br/>Container-Kz/Containernr<br/>ungültig</b>             | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W54' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W55' empfangen:<br/>HS-Code im BL fehlt oder ist<br/>ungültig</b>         | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W55' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W56' empfangen: UN-<br/>LoCode zum Port of Discharge<br/>fehlt</b>        | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W56' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W57' empfangen:<br/>Verpackungscode CN ist<br/>ungültig</b>               | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W57' empfangen wurde. |
| <b>Warnung 'W58' empfangen:<br/>Verpackung Palette ist ungültig</b>                   | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W58' empfangen wurde. |

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Warnung 'W59' empfangen: Format der Adresse im BL ist ungültig</b> | Wird ausgelöst, wenn Warnung 'W59' empfangen wurde. |

**Seefracht Export → Port Order → Dakosy → Zoll**

| Ereignis                                | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>ATLAS Fehler</b>                     | Wird ausgelöst, wenn ein Fehler von ATLAS empfangen wurde.                       |
| <b>MRN für ungültig erklärt</b>         | Wird ausgelöst, wenn eine MRN durch den Zoll für ungültig erklärt wurde.         |
| <b>MRN international weitergeleitet</b> | Wird ausgelöst, wenn eine MRN durch den Zoll international weitergeleitet wurde. |
| <b>Verladestopp</b>                     | Wird ausgelöst, wenn ein Verladestopp empfangen wurde.                           |
| <b>Zollfreigabe</b>                     | Wird ausgelöst, wenn die Zollfreigabe empfangen wurde.                           |
| <b>Zollstatus änderung</b>              | Wird ausgelöst, wenn sich der Zollstatus geändert hat.                           |

**Seefracht Import**

**Seefracht Import → Consol**

| Ereignis                             | Beschreibung  |
|--------------------------------------|---|
| <b>Alle House Shipments entfernt</b> | Wird ausgelöst, wenn alle House-Shipments von einem Consol entfernt wurden. |
| <b>Neues Consol erstellt</b>         | Wird ausgelöst, wenn ein neues Consol erstellt wurde.                       |

**Seefracht Import → House**

| Ereignis                       | Beschreibung  |
|--------------------------------|---|
| <b>Dekonsolidiert</b>          | Wird ausgelöst, wenn ein House Shipment dekonsolidiert wurde. |
| <b>Neues Shipment erstellt</b> | Wird ausgelöst, wenn ein neues House-Shipment erstellt wurde. |

**Seefracht Import → IMP → Verfügung → Container**

| Ereignis                     | Beschreibung   |
|------------------------------|--|
| <b>Bestätigung empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine IMP-Nachricht für einen Container eine Bestätigung erhält. |
| <b>Fehler empfangen</b>      | Wird ausgelöst, wenn eine IMP-Nachricht für einen Container einen Fehler erhält.     |
| <b>Status empfangen</b>      | Wird ausgelöst, wenn eine IMP-Nachricht für einen Container einen Status erhält.     |

**SumA**

Aktuell gibt es keine gesonderten Ereignisse für die summarische Anmeldung (SumA).



**Wichtig:** Gemeinsam genutzte Ereignisse (beispielsweise der Empfang einer CUSTAX) werden für den Import festgelegt.

**System**

**System → Aufgaben**

| Ereignis                              | Beschreibung  |
|---------------------------------------|---|
| <b>Zugewiesene Aufgabe abgelaufen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Ihnen zugewiesene Aufgabe das Fälligkeitsdatum überschritten hat. |

**System → Eingangsschnittstelle**

| Ereignis                       | Beschreibung   |
|--------------------------------|--|
| <b>Zurückweisung empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine XML-Zurückweisung empfangen wurde. |

**System → Eingangsschnittstelle → Shipment**

| Ereignis          | Beschreibung   |
|-------------------|--|
| <b>Importiert</b> | Wird ausgelöst, wenn ein neues Shipment über die XML-Schnittstelle importiert wurde. |

**Zollanmeldung**

**Zollanmeldung → AT → e-Zoll → Export**

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Abweisung des Antrags auf Ungültigkeitserklärung (EZ921)</b>                           | Wird ausgelöst, wenn eine Abweisung des Antrags empfangen wurde.        |
| <b>Anforderung von Dokumenten (EZ900)</b>   | Wird ausgelöst, wenn eine Anforderung von Dokumenten empfangen wurde    |
| <b>Austrittsbestätigung AVM (EX431)</b>   | Wird ausgelöst, wenn eine Austrittsbestätigung empfangen wurde.         |
| <b>Fehlerhafte Annullation (EZ918)</b>  | Wird ausgelöst, wenn 'Fehlerhafte Annullation' empfangen wurde.         |
| <b>Fehlermeldung (EX401)</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine Fehlermeldung empfangen wurde.                |
| <b>Fehlermeldung zu 'Berichtigung der Ausfuhranmeldung' (EX403)</b>                       | Wird ausgelöst, wenn eine Fehlermeldung empfangen wurde.                |
| <b>Fehlermeldung zu 'Bestätigung der Ankunft am Warenort / Gestellung' (EX415)</b>        | Wird ausgelöst, wenn eine Fehlermeldung empfangen wurde.                |
| <b>Fehlermeldung zu 'Bestätigung der Ankunft am Warenort / Gestellung' (EX420)</b>        | Wird ausgelöst, wenn eine Fehlermeldung empfangen wurde.                |
| <b>Fehlermeldung zu 'Verschiebung des Gestellungszeitpunkts' (EZ934)</b>                  | Wird ausgelöst, wenn eine Fehlermeldung empfangen wurde.                |
| <b>Fehlermeldung zu 'Ware wird nicht mehr ankommen bzw. ist nicht angekommen' (EX422)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Fehlermeldung empfangen wurde.                |
| <b>Formelle Annahmebestätigung (EZ906)</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine formelle Annahmebestätigung empfangen wurde.  |
| <b>Information über Annullation (EZ919)</b>   | Wird ausgelöst, wenn eine Information über Annullation empfangen wurde. |



| Ereignis   | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>Keine Freigabe - Ungültigkeitserklärung (EZ902)</b>             | Wird ausgelöst, wenn 'Keine Freigabe' empfangen wurde.                                   |
| <b>Kontrollankündigung (EZ903)</b>                                 | Wird ausgelöst, wenn eine Kontrollankündigung empfangen wurde.                           |
| <b>Stattgabe des Antrags auf Ungültigkeitserklärung (EZ920)</b>    | Wird ausgelöst, wenn 'Stattgabe des Antrags auf Ungültigkeitserklärung' empfangen wurde. |
| <b>Ungültigkeitserklärung des vereinfachten Verfahrens (EZ901)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Ungültigkeitserklärung empfangen wurde.                        |
| <b>Überlassung ABD (EZ923)</b>                                     | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung empfangen wurde.                                   |

**Zollanmeldung → AT → e-Zoll → Export → Ergänzende Ausfuhranmeldung**

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Überlassung mit Vorlagefrist (ohne Anhang) empfangen (EZ924)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung mit Vorlagefrist für eine ergänzende Ausfuhranmeldung vom Zoll empfangen wurde. |
| <b>Überlassung mit Vorlagefrist inkl. Anhang empfangen (EZ924)</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung mit Vorlagefrist für eine ergänzende Ausfuhranmeldung vom Zoll empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → AT → e-Zoll → Import**

| Ereignis   | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>Abgabenbescheid (EZ922)</b>                                     | Wird ausgelöst, wenn ein Abgabenbescheid empfangen wurde.                                |
| <b>Abweisung des Antrags auf Ungültigkeitserklärung (EZ921)</b>    | Wird ausgelöst, wenn eine Abweisung des Antrags empfangen wurde.                         |
| <b>Anforderung von Dokumenten (EZ900)</b>                          | Wird ausgelöst, wenn eine Anforderung von Dokumenten empfangen wurde                     |
| <b>Fehlerhafte Annullation (EZ918)</b>                             | Wird ausgelöst, wenn 'Fehlerhafte Annullation' empfangen wurde.                          |
| <b>Fehlermeldung Berichtigung Einfuhrdaten (IM503)</b>             | Wird ausgelöst, wenn eine Fehlermeldung Berichtigung Einfuhrdaten empfangen wurde.       |
| <b>Fehlermeldung Einfuhrdaten (IM501)</b>                          | Wird ausgelöst, wenn eine Fehlermeldung Einfuhrdaten empfangen wurde.                    |
| <b>Formelle Annahmestätigung (EZ906)</b>                           | Wird ausgelöst, wenn eine formelle Annahmestätigung empfangen wurde.                     |
| <b>Information über Annullation (EZ919)</b>                        | Wird ausgelöst, wenn eine Information über Annullation empfangen wurde.                  |
| <b>Keine Freigabe - Ungültigkeitserklärung (EZ902)</b>             | Wird ausgelöst, wenn 'Keine Freigabe' empfangen wurde.                                   |
| <b>Kontrollankündigung (EZ903)</b>                                 | Wird ausgelöst, wenn eine Kontrollankündigung empfangen wurde.                           |
| <b>Stattgabe des Antrags auf Ungültigkeitserklärung (EZ920)</b>    | Wird ausgelöst, wenn 'Stattgabe des Antrags auf Ungültigkeitserklärung' empfangen wurde. |
| <b>Ungültigkeitserklärung des vereinfachten Verfahrens (EZ901)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Ungültigkeitserklärung empfangen wurde.                        |



| Ereignis                       | Beschreibung   |
|--------------------------------|--|
| <b>Überlassung ABD (EZ923)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → AT → e-Zoll → Import → Ergänzende Einfuhranmeldung**

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Überlassung mit Vorlagefrist (ohne Anhang) empfangen (EZ924)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung mit Vorlagefrist für eine ergänzende Ausfuhranmeldung vom Zoll empfangen wurde. |
| <b>Überlassung mit Vorlagefrist inkl. Anhang empfangen (EZ924)</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung mit Vorlagefrist für eine ergänzende Ausfuhranmeldung vom Zoll empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → AT → e-Zoll → NCTS**

| Ereignis                                 | Beschreibung  |
|--|---|
| <b>Freigabe der Versanddaten (TR109)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Freigabe der Versanddaten (TR109) vom Zoll empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH**

| Ereignis             | Beschreibung  |
|----------------------|---|
| <b>Beanstandung</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine Beanstandung vom Zoll empfangen wurde.  |
| <b>Zollkorrektur</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Zollkorrektur vom Zoll empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH → Export**

| Ereignis                      | Beschreibung  |
|-------------------------------|---|
| <b>Ausfuhrliste empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Ausfuhrliste empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH → Import**

| Ereignis                      | Beschreibung  |
|-------------------------------|---|
| <b>Bezugsschein empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn ein Bezugsschein empfangen wurde.  |
| <b>Einfuhrliste empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Einfuhrliste empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH → NCTS → Transit → NCTX**

| Ereignis   | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>Antrag auf Eröffnung eines Transitverfahrens im Normalverfahren empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn ein Zolldokument empfangen wurde. |
| <b>VBD empfangen</b>   | Wird ausgelöst, wenn ein Zolldokument empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH → NCTS → Versanderöffnung → NCAA**

| Ereignis                | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| <b>Ausfuhrabmeldung</b> | Wird ausgelöst, wenn eine CH801C-Nachricht empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH → NCTS → Versanderöffnung → NCAD**

| Ereignis                    | Beschreibung  |
|-----------------------------|---|
| <b>Ausfuhrzollanmeldung</b> | Wird ausgelöst, wenn eine CH802C-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>Bezugsschein</b>         | Wird ausgelöst, wenn eine CH802C-Nachricht empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH → NCTS → Versanderöffnung → NCAG**

| Ereignis                | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| <b>Ausfuhrabmeldung</b> | Wird ausgelöst, wenn eine CH801C-Nachricht empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH → NCTS → Versanderöffnung → NCAI**

| Ereignis                | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| <b>Ausfuhrabmeldung</b> | Wird ausgelöst, wenn eine CH801C-Nachricht empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH → NCTS → Versanderöffnung → NCDX**

| Ereignis  | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>Anfrage zu nicht angekommener Ware</b>               | Wird ausgelöst, wenn eine NT140-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>Freigabe Warenanmeldung Durchfuhr</b>                | Wird ausgelöst, wenn eine NT029-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>Selektion zur Kontrolle Warenanmeldung Durchfuhr</b> | Wird ausgelöst, wenn eine NT060-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>Verfall Warenanmeldung Durchfuhr</b>                 | Wird ausgelöst, wenn eine NT056-Nachricht empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → CH → NCTS → Versanderöffnung → NCNA**

| Ereignis                 | Beschreibung  |
|--------------------------|---|
| <b>Ankunftsanmeldung</b> | Wird ausgelöst, wenn eine CH805C-Nachricht empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → DE → AutoIMP → Automatische Bestätigung**

| Ereignis               | Beschreibung  |
|------------------------|---|
| <b>Ausgelöst</b>       | Wird ausgelöst, wenn eine automatische Bestätigung ausgelöst wurde.       |
| <b>Nicht ausgelöst</b> | Wird ausgelöst, wenn eine automatische Bestätigung nicht ausgelöst wurde. |

**Zollanmeldung → DE → Export**

| Ereignis             | Beschreibung  |
|----------------------|---|
| <b>ABD empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn ein PDF-Dokument in die Dokumentenablage gestellt wurde. |
| <b>AVM empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn ein PDF-Dokument in die Dokumentenablage gestellt wurde. |

**Zollanmeldung → DE → Export → Exit**

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Ablehnung Nachricht empfangen</b>                  | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht Ablehnung empfangen wurde.                  |
| <b>Daten zum Ausgang Nachricht empfangen</b>          | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht Daten zum Ausgang empfangen wurde.          |
| <b>Kontrol Nachricht empfangen</b>                    | Wird ausgelöst, wenn eine Kontrollnachricht empfangen wurde.                    |
| <b>Statusnachricht 'Abbruch am Ausgang' empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Statusnachricht "Abbruch am Ausgang" empfangen wurde. |
| <b>Statusnachricht 'Abschluss' empfangen</b>          | Wird ausgelöst, wenn eine Statusnachricht "Abschluss" empfangen wurde.          |
| <b>Statusnachricht 'Freigabe' empfangen</b>           | Wird ausgelöst, wenn eine Statusnachricht "Freigabe" empfangen wurde.           |
| <b>Zollamtliche Freigabe empfangen</b>                | Wird ausgelöst, wenn ein PDF-Dokument in die Dokumentenablage gestellt wurde.   |

**Zollanmeldung → DE → IMPOST**

| Ereignis   | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>APK Bescheidnachricht empfangen (COMTAX)</b>      | Wird ausgelöst, wenn eine APK Bescheidnachricht (COMTAX) empfangen wurde.  |
| <b>APK Fehlernachricht empfangen (COMERR)</b>        | Wird ausgelöst, wenn eine APK Fehlernachricht (COMERR) empfangen wurde.  |
| <b>Annahme empfangen (COMACK)</b>                    | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht (COMACK) empfangen wurde, in der die Anmeldung angenommen wurde.                                 |
| <b>Anordnung empfangen (COMACK)</b>                  | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht (COMACK) empfangen wurde, die eine Mitteilung einer Anordnung enthält.                           |
| <b>Mitteilung empfangen (COMACK)</b>                 | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht (COMACK) empfangen wurde, die eine Mitteilung an den Teilnehmer enthält.                         |
| <b>Stornierung empfangen (COMACK)</b>                | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht (COMACK) empfangen wurde, die eine Stornierung enthält.  |
| <b>Vorprüfung (Zollentscheid) empfangen (COMACK)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht (COMACK) empfangen wurde, die eine Mitteilung einer Vorprüfung enthält.                          |
| <b>Zollentscheidung empfangen (COMACK)</b>           | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht (COMACK) empfangen wurde, in der die Registriernummer, Annahme oder Überlassung mitgeteilt wird. |

**Zollanmeldung → DE → NCTS**

| Ereignis                                   | Beschreibung  |
|--|---|
| <b>Entladekommentar</b>                    | Wird ausgelöst, wenn eine Entladeerlaubnis (E_UP) empfangen wurde.            |
| <b>VBD empfangen</b>                       | Wird ausgelöst, wenn ein PDF-Dokument in die Dokumentenablage gestellt wurde. |
| <b>Verpflichtungserklärung für Zollgut</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassungsmitteilung (E_TUF_REL) empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → DE → Zelos**

| Ereignis           | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| <b>Anforderung</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Anforderung von Unterlagen und Stellungnahmen (E_DOC_REQ) empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → Export → Nachrichtenverarbeitung**

| Ereignis                | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| <b>Fehler empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn ein Fehler für die versendete Nachricht empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → Export → Zoll**

| Ereignis                           | Beschreibung   |
|------------------------------------|--|
| <b>Bestätigung empfangen</b>       | Wird ausgelöst, wenn eine Bestätigung vom Zoll empfangen wurde.                  |
| <b>Kontrollmaßnahme angeordnet</b> | Wird ausgelöst, wenn eine vom Zoll angeordnete Kontrollmaßnahme empfangen wurde. |
| <b>Statusanfrage</b>               | Wird ausgelöst, wenn eine Statusanfrage vom Zoll empfangen wurde.                |

**Zollanmeldung → Export → Zoll → Ergänzende Ausfuhranmeldung**

| Ereignis                   | Beschreibung   |
|----------------------------|--|
| <b>Anmahnung empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Anmahnung zur ergänzenden Ausfuhranmeldung vom Zoll empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → Export → Zoll → Statusmeldung**

| Ereignis                | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| <b>Abgelehnt</b>        | Wird ausgelöst, wenn die Statusmeldung "Abgelehnt" vom Zoll empfangen wurde.        |
| <b>Geschlossen</b>      | Wird ausgelöst, wenn die Statusmeldung "Geschlossen" vom Zoll empfangen wurde.      |
| <b>Nicht angenommen</b> | Wird ausgelöst, wenn die Statusmeldung "Nicht angenommen" vom Zoll empfangen wurde. |
| <b>Nicht überlassen</b> | Wird ausgelöst, wenn die Statusmeldung "Nicht überlassen" vom Zoll empfangen wurde. |
| <b>Storniert</b>        | Wird ausgelöst, wenn die Statusmeldung "Storniert" vom Zoll empfangen wurde.        |
| <b>Unter Klärung</b>    | Wird ausgelöst, wenn die Statusmeldung "Unter Klärung" vom Zoll empfangen wurde.    |

**Zollanmeldung → ICS → Nachrichtenverarbeitung**

| Ereignis                           | Beschreibung  |
|------------------------------------|---|
| <b>Bestätigung empfangen</b>       | Wird ausgelöst, wenn eine Bestätigung empfangen wurde.      |
| <b>Nachrichtenfehler empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn ein Nachrichtenfehler empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → ICS → Zoll**

| Ereignis                        | Beschreibung   |
|---------------------------------|--|
| <b>Zollmaßnahmen angeordnet</b> | Wird ausgelöst, wenn eine vom Zoll angeordnete Maßnahme empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → ICS → Zoll → Nachrichtenverarbeitung**

| Ereignis                | Beschreibung                                     |
|-------------------------|--|
| <b>Fehler empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn ein Fehler empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → ICS2 → Nachrichten**

| Ereignis   | Beschreibung  |
|--|---|
| <b>ERR - Fehlermeldung (Dakosy) empfangen</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 ERR-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N01 - Fehlermeldung zur ENS-Lebenszyklusvalidierung empfangen</b>                         | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N01-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N02 - ENS Benachrichtigung nicht vollständig empfangen</b>                                | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N02-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N03 - Benachrichtigung über abgeschlossene Bewertung empfangen</b>                        | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N03-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N04 - Benachrichtigung zur Anforderung zusätzlicher Informationen empfangen</b>           | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N04-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N05 - Benachrichtigung zur Überprüfung von Fracht und Post mit hohem Risiko empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N05-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N07 - Haussendung im falschen Status empfangen</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N07-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N08 - Benachrichtigung zur Kontrolle empfangen</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N08-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N09 - Kontrollbenachrichtigung des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten empfangen</b>      | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N09-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N10 - Änderungsbenachrichtigung empfangen</b>   | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N10-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N11 - ENS-Benachrichtigung ausstehend empfangen</b>                                       | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N11-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>N99 - Fehlermeldung (Zoll) empfangen</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 N99-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>OK - OK Nachricht empfangen</b>   | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 OK-Nachricht empfangen wurde.  |
| <b>Q01 - Ladeverbot Benachrichtigung empfangen</b>   | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 Q01-Nachricht empfangen wurde. |

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Q02 - Anfrage für zusätzliche Informationen empfangen</b>                        | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 Q02-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>Q03 - Anfrage zur Überprüfung von Fracht und Post mit hohem Risiko empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 Q03-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>R01 - ENS-Registrierungsantwort empfangen</b>                                    | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 R01-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>R04 - Antwort auf die Ankunftsregistrierung empfangen</b>                        | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 R04-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>R07 - Antwort auf Invalidierungsannahme empfangen</b>                            | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 R07-Nachricht empfangen wurde. |
| <b>R08 - Ergebnisse der ENS-Konsultation empfangen</b>                              | Wird ausgelöst, wenn eine ICS2 R08-Nachricht empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → Import → Nachrichtenverarbeitung**

| Ereignis                              | Beschreibung   |
|---------------------------------------|--|
| <b>Rückweisung empfangen (CURREL)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Rückweisung empfangen wurde. |

**Zollanmeldung → Import → Zoll**

| Ereignis  | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>Befund AV (Normalverfahren) (CUSTAX)</b>           | Wird ausgelöst, wenn ein Befund für eine Zollanmeldung AVDC/APDC vom Zoll empfangen wird.            |
| <b>Befund empfangen (CUSTAX)</b>                      | Wird ausgelöst, wenn ein Befund vom Zoll empfangen wird.   |
| <b>Beschau empfangen (CURREL)</b>                     | Wird ausgelöst, wenn eine Beschau empfangen wurde.   |
| <b>Bescheid Abschließende Festsetzung (FINTAX)</b>    | Wird ausgelöst, wenn eine FINTAX vom Zoll empfangen wurde.   |
| <b>Bestätigung empfangen (CUSTAX)</b>                 | Wird ausgelöst, wenn eine Bestätigung empfangen wurde.   |
| <b>Fehler empfangen (CUSREC)</b>                      | Wird ausgelöst, wenn eine Verarbeitungsmitteilung (CUSREC) mit Fehlern vom Zoll empfangen wurde.     |
| <b>Kombibeleg (Normalverfahren) (CUSTAX)</b>          | Wird ausgelöst, wenn ein Steuerbescheid vom Zoll empfangen wird (Normalverfahren).                   |
| <b>Kombibeleg (vereinfachte Verfahren) (CUSTAX)</b>   | Wird ausgelöst, wenn ein Befund vom Zoll empfangen wird (vereinfachte Verfahren).                    |
| <b>Mitteilung ATE-Nummer (CUSREC)</b>                 | Wird ausgelöst, wenn eine Verarbeitungsmitteilung (CUSREC) für ATE-Nummern vom Zoll empfangen wurde. |
| <b>Mitteilung der Gestellungsmodalitäten (CURREL)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Mitteilung der Gestellungsmodalitäten empfangen wurde.                     |
| <b>Mitteilung Abschreibung empfangen (CUSNOA)</b>     | Wird ausgelöst, wenn eine Mitteilung über Abschreibung empfangen wurde.                              |

| Ereignis  | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>Nicht abschl. Festsetzung von Einfuhrabgaben (NFFTAX)</b>    | Wird ausgelöst, wenn eine NFFTAX vom Zoll empfangen wurde.   |
| <b>Steuerbescheid (Normalverfahren) (CUSTAX)</b>                | Wird ausgelöst, wenn ein Steuerbescheid vom Zoll empfangen wird (Normalverfahren).   |
| <b>Steuerbescheid, Zollanmeldung (Normalverfahren) (CUSTAX)</b> | Wird ausgelöst, wenn ein Steuerbescheid vom Zoll empfangen wird (Normalverfahren).   |
| <b>Steuerbescheid, Kombibeleag (Normalverfahren) (CUSTAX)</b>   | Wird ausgelöst, wenn ein Steuerbescheid vom Zoll empfangen wird (Normalverfahren).   |
| <b>Steuerbescheide ohne Bezug (CUSTAX)</b>                      | Wird ausgelöst, wenn eine CUSTAX Nachricht vom Zoll empfangen wurde, die keiner bestimmten Zollanmeldung zugeordnet werden kann. |
| <b>Stornierung Bescheid empfangen (CUSREV)</b>                  | Wird ausgelöst, wenn eine Stornierung eines Bescheides empfangen wurde.  |
| <b>Vorprüfung (Zollentscheid) (CURREL)</b>                      | Wird ausgelöst, wenn eine CURREL den BoxCustomsStatus.Imp_Decision_Precheck auslöst.   |
| <b>Weitergabe an das Hauptzollamt (CUSTRA)</b>                  | Wird ausgelöst, wenn eine Weitergabe an das Hauptzollamt empfangen wurde.  |
| <b>Zollentscheidung (CURREL)</b>                                | Wird ausgelöst, wenn eine Registriernummer empfangen wurde.  |

**Zollanmeldung → NCTS → Zoll**

| Ereignis                              | Beschreibung  |
|---------------------------------------|---|
| <b>Erinnerung auf Entladevermerke</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Erinnerung zum Senden der Entladevermerke vom Zoll empfangen wurde. |
| <b>Unzulässige Umleitung</b>          | Wird ausgelöst, wenn eine unzulässige Umleitung vom Zoll empfangen wurde.                     |
| <b>ZL-Reservierung unvollständig</b>  | Wird ausgelöst, wenn eine ZL-Reservierung unvollständig ist.                                  |

**Zollanmeldung → NCTS → Zoll → Statusmeldung**

| Ereignis                                  | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>Nicht angenommen</b>                   | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht E_TUF_STA mit dem Status "Nicht angenommen" empfangen wurde.                   |
| <b>Vorgang erledigt</b>                   | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht E_TUF_STA mit dem Status "Vorgang erledigt" empfangen wurde.                   |
| <b>Vorgang storniert</b>                  | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht E_TUF_STA mit dem Status "Vorgang storniert" empfangen wurde.                  |
| <b>Weiterverarbeitung außerhalb ATLAS</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht E_TUF_STA mit dem Status "Weiterverarbeitung außerhalb ATLAS" empfangen wurde. |
| <b>ungültig/unwirksam</b>                 | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht E_TUF_STA mit dem Status "ungültig/unwirksam" empfangen wurde.                 |
| <b>Überlassung</b>                        | Wird ausgelöst, wenn eine Nachricht E_TUF_REL (Überlassung) empfangen wurde.                                       |

**Zollanmeldung → NCTS → Zoll → Transitabmeldung**

| Ereignis                       | Beschreibung  |
|--------------------------------|---|
| <b>Suchverfahren gestartet</b> | Wird ausgelöst, wenn ein Suchverfahren gestartet wurde. |



**Zollanmeldung → NL → DMS → Export**

| Ereignis  | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>Anforderung von Zusatzinfos (1) empfangen (DMSDOC)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Anforderung von Zusatzinfos für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 06). |
| <b>Anforderung von Zusatzinfos (2) empfangen (DMSGER)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Anforderung von Zusatzinfos für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 18). |
| <b>Anordnung einer Beschau empfangen (DMSCCTL)</b>        | Wird ausgelöst, wenn eine Anordnung einer Beschau für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 05).     |
| <b>Austrittsbestätigung empfangen (DMSEOG)</b>            | Wird ausgelöst, wenn eine Austrittsbestätigung für eine DMS Export-Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 16). |
| <b>Fachlicher Fehler empfangen (DMSREJ)</b>               | Wird ausgelöst, wenn ein fachlicher Fehler für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 03).            |
| <b>Ungültigkeitserklärung empfangen (DMSINV)</b>          | Wird ausgelöst, wenn eine Ungültigkeitserklärung für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 10).      |
| <b>Überlassung empfangen (DMSCLE)</b>                     | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 09).                 |

**Zollanmeldung → NL → DMS → Import**

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Anforderung von Zusatzinfos (1) empfangen (DMSDOC)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Anforderung von Zusatzinfos für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 06).              |
| <b>Anforderung von Zusatzinfos (2) empfangen (DMSGER)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Anforderung von Zusatzinfos für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 18).              |
| <b>Anordnung einer Beschau empfangen (DMSCCTL)</b>        | Wird ausgelöst, wenn eine Anordnung einer Beschau für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 05).                  |
| <b>Fachlicher Fehler empfangen (DMSREJ)</b>               | Wird ausgelöst, wenn ein fachlicher Fehler für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 03).                         |
| <b>Steuerbescheid empfangen (DMSTAX)</b>                  | Wird ausgelöst, wenn ein Steuerbescheid für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 13).                            |
| <b>Ungültigkeitserklärung empfangen (DMSINV)</b>          | Wird ausgelöst, wenn eine Ungültigkeitserklärung für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 10).                   |
| <b>Zahlungsaufforderung empfangen (DMSCPI)</b>            | Wird ausgelöst, wenn eine Zahlungsaufforderung/ Zahlungserinnerung für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 14). |
| <b>Überlassung empfangen (DMSCLE)</b>                     | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 09).                              |
| <b>Überlassung empfangen (DMSROG)</b>                     | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung für eine DMS Zollanmeldung empfangen wurde (DMSRES Code = 08).                              |

**Zollanmeldung → NL → NCTS**

| Ereignis  | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>Entscheidung über Annullationsantrag empfangen (E_CAN_DEC)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Entscheidung über einen Annullationsantrag für eine NCTS-Versandanmeldung empfangen wurde. |
| <b>Fachlicher Fehler empfangen (E_DEC_REJ)</b>                    | Wird ausgelöst, wenn ein fachlicher Fehler für eine NCTS-Versandanmeldung empfangen wurde.                           |



| Ereignis  | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>Kontrollankündigung empfangen (E_CTR_DEC)</b>          | Wird ausgelöst, wenn eine Kontrollankündigung für eine NCTS-Versandanmeldung empfangen wurde.          |
| <b>Transport erledigt-Nachricht empfangen (E_WRT_NOT)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Transport erledigt-Nachricht für eine NCTS-Versandanmeldung empfangen wurde. |
| <b>Ungültigkeitserklärung empfangen (E_REL_NOT)</b>       | Wird ausgelöst, wenn eine Ungültigkeitserklärung für eine NCTS-Versandanmeldung empfangen wurde.       |
| <b>Überlassung empfangen (E_REL_TRA)</b>                  | Wird ausgelöst, wenn eine Überlassung für eine NCTS-Versandanmeldung empfangen wurde.                  |

**Zollanmeldung → SumA → Zoll**

| Ereignis   | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>Bekanntgabe einer Maßnahme</b>                | Wird ausgelöst, wenn die Bekanntgabe einer Maßnahme empfangen wurde.       |
| <b>Erledigungsinformation empfangen (CUSFIN)</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Erledigungsinformation (CUSFIN) empfangen wurde. |
| <b>Verwahrungsmittel empfangen</b>               | Wird ausgelöst, wenn eine SumA-Verwahrungsinfo (CUSTST) empfangen wurde.   |

**Zolllager**



**Wichtig:** Gemeinsam genutzte Ereignisse (beispielsweise der Empfang einer CUSTAX) werden für den Import festgelegt.

**Zolllager → Wareneingang → Zoll**

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Rückgabe Anmeldung (CUSREC) empfangen</b>      | Wird ausgelöst, wenn eine Rückgabe empfangen wurde.                       |
| <b>Stornierung (ECWINF) empfangen</b>             | Wird ausgelöst, wenn eine Stornierung vom Zoll empfangen wurde.           |
| <b>Überführungsinformation (SCWINF) empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn Überführungsinformationen von Zoll empfangen wurden. |

**Zolllager → Wareneingang → Zoll → Allgemein**

| Ereignis  | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Bestandsinformation (CWSINF) empfangen</b>     | Wird ausgelöst, wenn eine Bestandsinformation vom Zoll empfangen wurde, die keiner bestimmten Zollanmeldung zugeordnet werden kann.     |
| <b>Stornierung (ECWINF) empfangen</b>             | Wird ausgelöst, wenn eine Stornierung vom Zoll empfangen wurde, die keiner bestimmten Zollanmeldung zugeordnet werden kann.             |
| <b>Überführungsinformation (SCWINF) empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn Überführungsinformationen vom Zoll empfangen wurden, die keiner bestimmten Zollanmeldung zugeordnet werden können. |

**Zolllager → Wareneingang → Zoll → Einfuhrabgaben (TAX)**

| Ereignis   | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>Abweichende Festsetzung (CUSTAX)</b>              | Wird ausgelöst, wenn eine abweichende Festsetzung vom Zoll empfangen wurde.            |
| <b>Gründe für nicht abschl. Festsetzung (NFFTAX)</b> | Wird ausgelöst, wenn Gründe für eine nicht abschließende Festsetzung empfangen wurden. |
| <b>Kombibeleg (Normalverfahren) (CUSTAX)</b>         | Wird ausgelöst, wenn ein Steuerbescheid vom Zoll empfangen wurde (Normalverfahren).    |
| <b>Rückweisung (CUSTAX)</b>                          | Wird ausgelöst, wenn eine Rückweisung vom Zoll empfangen wurde.                        |
| <b>Steuerbescheid (Normalverfahren) (CUSTAX)</b>     | Wird ausgelöst, wenn ein Steuerbescheid vom Zoll empfangen wurde (Normalverfahren).    |

**Zolllager → Wareneingang → Zoll → Zollentscheid (CURREL)**

| Ereignis                     | Beschreibung   |
|------------------------------|--|
| <b>Anordnung empfangen</b>   | Wird ausgelöst, wenn per Zollentscheid eine Anordnung empfangen wurde.   |
| <b>Rückweisung empfangen</b> | Wird ausgelöst, wenn eine Rückweisung per Zollentscheid empfangen wurde. |